



#CARDI_COAT

by Lana



Pattern #cardi_coat_byLaNa

© Копирование и распространение запрещено!

Размеры: XS-M (40-44) ОГ 82-94 см, L/XL (46-48) ОГ 95-104 см, 2XL/3XL (50-52) ОГ 105-115 см, (*ОГ – окружность груди).

Ширина кардигана – 55/62/69 см, длина (кардигана/пальто ниже колена) – 102/105/108 см.

Параметры кардигана и модели на фото: размер кардигана – XS-M (40-44); рост модели – 164 см, ОГ модели – 90 см.

Мастер-класс 2 в одном! По данному описанию можно связать кардиган, или кардиган-пальто.

Конструкция: Изделие вяжется снизу вверх поворотными рядами до пройм. Затем полотно разделяется на 2 полочки и спинку. После вывязывания пройм на нужную высоту, выполняется воротник для кардигана-пальто, или обвязка горловины для обычного кардигана. В конце вывязываются рукава, пояс и карманы. Кардиган свободной посадки с прямыми широкими рукавами.

Оригинальна пряжа. Коричневый кардиган-пальто: Drops baby merino (100% меринос, 50г/175м, Color 17) в 2 нити + Drops brushed alpaca silk (77% альпака, 23% шелк, 25г/140м, Color 5) в 2 нити. Молочный кардиган: Drops alpaca boucle (80% альпака, 15% шерсть, 5% полиамид, 50г/140м, Color 0100) в 2 нити. *Если вязать не обычный кардиган, а кардиган-пальто из пряжи Drops alpaca boucle, тогда лучше в 3 нити.

Альтернативная пряжа: шерсть, полушерсть, меринос, букле, травка, мохер, альпака, подходящие по метражу.

Примерный расход (на длинный кардиган-пальто ниже колена): XS-M – 1200 г (16 мотков мериноса + 17 мотков альпаки), L/XL – 1450 г (19 мотков мериноса + 20 мотков альпаки), 2XL/3XL – 1650 г (22 мотка мериноса + 24 мотка альпаки).

Спицы: основные – 8 мм (круговые спицы 100см/40см); вспомогательные – 6/7/7,5 мм (100см/40см).

Плотность: лицевая гладь на спицах 8 мм после ВТО 11петель*16рядов = 10см*10см.



Сокращения:

п – петля

изн – изнаночная петля/ряд

лиц – лицевая петля/ряд

кром – кромочная

приб – прибавка

()* - повторить раппорт необходимое количество раз.

Подробный видеоурок процесса вязания от начала до конца → ВИДЕО

Описание.

Набрать петли фабричным (спицами 6 мм), или обычным (спицами 7 мм) способом.

Кардиган-пальто: набрать 137/153/173 петли.

Обычный кардиган: набрать 115/131/147 петель.

Спицы 7 мм. Вязать поворотными рядами резинку 1 на 1 8 см в высоту.

1-й ряд (изн): кром снять, (1 изн, 1лиц)*, 1 изн, кром изн.

2-й ряд (лиц): кром снять, (1 лиц, 1 изн)*, 1 лиц, кром изн.

Спицы 8 мм. Основное полотно.

1-й ряд (лиц): 11/11/13 петель планки провязать по рисунку резинкой 1 на 1, остальные петли лицевые, до крайних 11/11/13 петель планки, которые нужно провязать по рисунку резинкой 1 на 1 .

2-й ряд (изн): 11/11/13 петель планки провязать по рисунку резинкой 1 на 1, остальные петли изнаночные, до крайних 11/11/13 петель планки, которые нужно провязать по рисунку резинкой 1 на 1 .

Повторять 1-й и 2-й ряды до нужной длины кардигана (до пройм). Для длинного кардигана (ниже колена) примерно 75/76/77 см.

Разделить полотно на 3 части: 2 полочки и спинку. Повесить маркеры.

Кардиган-пальто: 37/41/47 петель полочка, 63/71/79 петель спинка, 37/41/47 петель полочка.

Обычный кардиган: 26/30/34 петель полочка, 63/71/79 петель спинка, 26/30/34 петель полочка.

Оставить на рабочих спицах петли первой полочки, остальные перенести на дополнительную нить.

1-я Полочка.

В видеоуроке все подробно показано на 4:32 минуте.



1-й ряд (лиц): 11/11/13 петель планки провязать по рисунку резинкой 1 на 1, остальные петли лицевые, кром изн.

2-й ряд (изн): кром снять, остальные петли изнаночны, до крайних 11/11/13 петель планки, которые нужно провязать по рисунку резинкой 1 на 1.

Обычный кардиган: повторять 1-й и 2-й ряды до нужной длины проймы 24/26/28 см (40/44/48 рядов). Отрезать нить, оставив длинный кончик (приблизительно 1 метр) для плечевого шва. Перенести открытые петли на дополнительную нить.

Кардиган-пальто: повторять 1-й и 2-й ряды 15/16/18 см (24/26/28 рядов). Закрывать обычным способом (с помощью спиц) 12/12/14 петель (петли планки + 1 п.). Остальные петли продолжать вязать лицевой гладью 9/10/10 см (16/18/20 рядов) до нужной высоты проймы 24/26/28 см (40/44/48 рядов). *В видеоуроке все подробно показано на 6:44 минуте.* Отрезать нить, оставив длинный кончик (приблизительно 1 метр) для плечевого шва. Перенести открытые петли на дополнительную нить.

2-я Полочка.



Перенести на рабочие спицы петли второй полочки.


1-й ряд (лиц): кром, лицевые петли до крайних 11/11/13 петель планки, которые нужно провязать по рисунку резинкой 1 на 1.

2-й ряд (изн): кром снять, 11/11/13 петель планки провязать по рисунку резинкой 1 на 1, остальные петли изнаночные, кром изн.

Обычный кардиган: повторять 1-й и 2-й ряды до нужной длины проймы 24/26/28 см (40/44/48 рядов). Отрезать нить, оставив длинный кончик (приблизительно 1 метр) для плечевого шва. Перенести открытые петли на дополнительную нить.

Кардиган-пальто: повторять 1-й и 2-й ряды 15/16/18 см (23/25/27 рядов). **На один ряд меньше, чем в 1-й полочке; закончить лицевым рядом.* Закрывать обычным способом (с помощью спиц) 12/12/14 петель (петли планки + 1 п.). Остальные петли продолжать вязать лицевой гладью 9/10/10 см (17/19/21 ряд) до нужной высоты проймы 24/26/28 см (40/44/48 рядов). *В видеоуроке все подробно показано на 10:48 минуте.* Отрезать нить, оставив длинный кончик (приблизительно 1 метр) для плечевого шва. Перенести открытые петли на дополнительную нить.

Спинка



Перенести на рабочие спицы петли спинки. Вязать поворотными рядами лицевую гладь на высоту 21/23/25 см.

Углубление по спинке (росток) 6 рядов (3 см).

Обычный кардиган. Выделить маркерами 11 центральных петель: 26/30/34 петель, маркер, 11 петель, маркер, 26/30/34 петель.

Кардиган-пальто. Выделить маркерами 13 центральных петель: 25/29/33 петель, маркер, 13 петель, маркер, 25/29/33 петель.

Перенести центральные петли на дополнительную нить. Провязать 6 рядов (3 см) лицевой гладью сначала первое плечо, затем второе.

Отрезать нити, оставив маленькие кончики.

Плечевой шов

Выполнить плечевые швы петля в петлю с помощью крючка (7-8 мм).

Воротник (кардиган-пальто)

Спицы 7,5 мм (40 см). Поднимать петли из кромочных косичек в пропорции 2:1 (2 петли поднимать из кромочных косичек петля в петлю, из третьей поднимать 2 петли) до открытых петель, провязать их лицевыми и поднять остальные петли из кромочных косичек в пропорции 2:1.

Количество петель должно быть нечетным, для симметрии резинки 1 на 1.

Вязать поворотными рядами резинку 1 на 1 на высоту 12/13/14 см.

Закрывать петли фабричным или обычным способом. Отрезать нить, оставив маленький кончик.

Обвязка шнуром i-cord (обычный кардиган)

Спицы 7 мм. Набрать обычным способом 2 петли. Передвинуть петли на другой конец спицы, первую провязать лицевой, следующую петлю вместе с кромочной петлей углубления по спинке провязать лицевой. Выполнять таким образом обвязку горловины до конца, от одного плечевого шва к другому. *Более подробно смотрите в видеоуроке на 28:59 минуте.*

Отрезать нить, оставив маленький кончик.

Рукава

Спицы 8 мм (40 см). Поднимать петли, от центра подреза, по кругу в пропорции 3:1 (3 петли поднимать из кромочных косичек петля в петлю, из четвертой поднимать 2 петли).

Количество петель должно быть парным, для резинки 1 на 1.

Вязать лицевую гладь круговыми рядами на нужную длину рукава, примерно 30/32/33 см.

Взять в работу спицы 7 мм (40 см) и вязать по кругу резинку 1 на 1 8 см.

Закрывать петли фабричным или другим способом. Отрезать нить, оставив маленький кончик.

Пояс

Спицы 7 мм. Набрать 9 петель обычным или фабричным способом. Вязать поворотными рядами резинку 1 на 1 на нужную длину пояса (примерно 150 см).

Закрывать петли фабричным или обычным способом. Отрезать нить, оставив маленький кончик.

Держатель для пояса

Спицы 5 мм. Набрать 3 петли обычным способом. Вязать поворотными рядами резинку 1 на 1 на нужную длину (примерно 8 см).

Закрывать петли обычным способом. Отрезать нить, оставив небольшой кончик.

Пришить деталь к кардигану (примерно 5 см вниз от подреза).



Карманы

Спицы 8 мм. Набрать обычным способом 21 петлю (примерно 18 см в ширину). Вязать лицевую гладь 10 см в высоту. Взять в работу спицы 7 мм. Вязать резинку 1 на 1 7 см в высоту.

Закрывать петли фабричным или обычным способом. Отрезать нить, оставив длинный кончик.

Пришить карманы к кардигану. Детальнее смотрите в видеоуроке на минуте 41:44.

Спрятать аккуратно все кончики нитей в полотно.

Готово! Осталось постирать изделие руками в холодной воде (30 градусов) и высушить на ровной горизонтальной поверхности.

Очень важно придать влажному изделию нужную форму. Расправить, разгладить руками и сушить на ровной горизонтальной поверхности.

*Отмечайте ваши работы хештегом **#cardi_coat_byLaNa***

Вяжите с удовольствием! ♥

С уважением, LaNa.

>[Сайт](#)<

>[Инстаграм](#)<

>[Ютуб](#)<