МК по вязанию свитера «Silver».

Автор Ольга Грознецкая.
Инстаграмм @stepmother.queen



Размер: M,L
Обхват груди: 94-98,100-104
Обхват бедер: 98-102,104-108
Окончательный размер изделия в груди: 107; 113
Рост: 164-165
Предполагаемая свобода облегания в груди 10 см. Изделие надето на модель, которая носит S-M размер, со свободой облегания 12 см.

Пряжа: *бобинная пряжа Lamore (55% мериносовая шерсть, 30% ангорский кролик, 15% полиэстр-люрекс), 350 м в 100 граммах.*
Общий расход: *420 (470) грамм.*

Плотность вязания: *контрольный образец связан чулочной вязкой спицами 3,25 и равен 26п х 34р=10х10 см*

Примечание:

-перед началом работы прочтите внимательно инструкцию, ознакомьтесь с выкройкой

-если ваша плотность будет отличаться от заданной в описании, детали готового изделия будут отличаться
-кромочные петли в начале каждого ряда провязываются лицевой петлей не слабо (кромочные петли будут формировать наружный шов), в конце ряда изн п
-если описание не содержит вашего размера и роста, немного изменив толщину пряжи и спиц можно увеличить или уменьшить изделие
-после резинки и начала вязания пройм ВСЕГДА идет новый отсчет рядов
-для улучшения посадки изделия перед шире спинки и длиннее
-если не написано как вязать ряд ,ВСЕГДА вязать по узору
-если не написано как прибавлять петли, прибавлять любым удобным способом

Сокращения:

-п- петля
-лиц- лицевая
-изн- изнаночная
-р- ряд
-ЛР- лицевой ряд
-ИР- изнаночный ряд
-ЛС- лицевая сторона
-ИС- изнаночная сторона
-вм- вместе
-М- маркер
-ПМ- поместить маркер
-ВТО- влажно-тепловая обработка
-кр кромочная
-+1п- прибавить 1 петлю

Спицы и дополнительные принадлежности:

-спицы прямые 2,5 ; 2,75 ; 3,25 ;
-круговые спицы 3,0
-игла гобеленовая для сшивания изделия
-крючок 3,25

Узоры и техники:

-«итальянский» набор петель
-прибавление и убавление петель
-матрасный шов
-тамбурный шов
-укороченные ряды «немецкий» способ
-чулочная гладь
-резинка 2х2


СПИНКА.

Спицами 2,5 «итальянским» набором набрать 148 (156)п. Провязать 2 ряда полой резинкой.
ЛР переход на резинку 2х2, путем перестановки петель, спицы 2,75: кр, 2 изн, 2 лиц, продолжать вязать резинкой 2х2, закончить 2 изн, кр.
Провязать еще 23 ряда резинкой 2х2.
Сменить спицы на 3,25.
Отметить М по 7 крайних п в начале и конце вязания.
1ЛР установочный: кр, 6 изн, далее вязать лицевыми петлями ,равномерно убавив 13 п на участке до следующего М в конце ряда, 6 изн, кр. М убрать.
На спицах 135 (143) п.
Далее вязать по узору всего 108 рядов от резинки.

Начало проймы:
1ЛР*:закрыть в начале и конце ряда по 6 (7) п (смотри фото Закрытие петель слева направо).*


Закрытие п слева направо.
Вязать ряд до 6(7)последних п. Переснять 4 (5)п на правую спицу, 2 п остается на левой спице . Протянуть 5(6) п через 6(7), затем 4(5) п через 5(6) и т.д. Пока все 6(7) п не будут закрыты.

Закрытие петель слева направо.



ЗЛР: *кр, 3 лиц, декоративная убавка 2-х п вправо (см фото Декоративные убавки), вязать до 8 последних п, убавить 2 п влево, 3 лиц, кр.*

Декоративные убавки.



Декоративные убавки петель.

В убавках участвуют 4 п, поменять местами третью п со второй (фото 1).

Третья п оказывается поверх второй(фото 3).

Провязать третью лиц вместе с первой лиц с наклоном вправо (фото 4), а четвертую со второй (фото 5).
Итого убавлено 2 п.
В конце ряда провязывать зеркально убавки с наклоном влево.Итого в ряду убавлено 4 п.

5ЛР*: кр,3 лиц, 2 вместе лиц вправо,вязать до 6 последних п, 2 вместе лиц влево, 3 лиц, кр.*
Далее убавить по 1 п с каждой стороны еще в 8, 11, 15 рядах.
ИТОГО: провязано 15 рядов, убавлено 24 (26) п, на спицах 111 (117) п.
Провязать всего от начала промы 46 (48) рядов.

47(49)ЛР начало убавок плечевых скосов: *кр, 3 лиц, 2 вм лиц вправо, 2 вм лиц вправо, далее вязать по узору до 8 последних п, 2 вм лиц влево, 2 вм лиц влево, 3лиц, кр.*

***48(50)ИР**: по узору. Повторять 47(49),48(50) ряды пока не останется 47(49)п.*
Все петли закрыть.
Итого: плечи по 32 (34)п, горловина 47(49)п.

ПЕРЕД.

Спицами 2,5 «итальянским» набором набрать 156 (164)п. Провязать 2 ряда полой резинкой.
ЛР переход на резинку 2х2, спицы 2,75: кр, 2 изн, 2 лиц, продолжать вязать резинкой 2х2, закончить 2 изн, кр.
Провязать еще 23 ряда резинкой 2х2.
Сменить спицы 3,25.
Отметить М по 7 крайних п в начале и конце вязания.
1ЛР установочный: кр, 6 изн, далее вязать лицевыми петлями ,равномерно убавив 13 п на участке до М в конце ряда, 6 изн, кр. М убрать.
На спицах 143 (151) п.
Далее вязать по узору всего 112 рядов от резинки.

Пройма.

1ЛР: закрыть с обеих концов ряда по 8п.
3ЛР: кр, 3 лиц, декоративная убавка 2 п вправо (как на спинке), вязать по узору до последних 8 п, убавить 2 п влево, 3лиц, кр.
5ЛР: повторить 3 ЛР
***46 размер** 7ЛР: кр ,3 лиц, 2 вместе лиц вправо, вязать до 6 последних п, 2 вместе лиц влево, 3 лиц, кр.*
далее убавлять по 1 п с каждой стороны еще в 10, 13, 17 рядах.
***Итого:** убавлено 32 п и провязано 17 рядов проймы.На спицах 111п.*

***48 размер** 7ЛР: кр, 3лиц, 2 вместе лиц вправо, вязать до 6 последних п, 2 вместе лиц влево, 3 лиц, кр.*
далее убавлять по 1 п с каждой стороны еще в 9, 12, 15, 18 рядах.
***Итого:** убавлено 34 п и провязано 18 рядов проймы. На спицах 117 п.*

Провязать прямо всего от начала проймы 54(56) рядов.

Горловина и прибавки для плеча.

Отметить М с каждого края вязания по 42(44) п
Левая половина горловины.

55(57)ЛР: кр, 3 лиц, +1п, далее по узору до 1 встречного М, повернуть вязание на ИС. Далее левая и правая половины горловины вяжутся отдельно поворотными рядами.
Далее для расширения плеча прибавлять еще 6 раз в каждом 4 рядах.
57(59)ЛР: вязать по узору до 8 последних п, убавить 2 п влево(см Декоративные убавки), 3лиц, кр.
59(61)ЛР:вязать весь ряд по узору до последних 6 п, 2 вм лиц влево, 3 лиц, кр.
Далее для горловины убавлять еще 5 раз в каждом следующем 2 ряду, 2 раза в 4 ряду.
Провязать прямо еще 7(9) рядов.
Итого для горловины убавлено 10 п. Для расширения плеча прибавлено 7 п.
85(89)ЛР:закрыть все п 39 (41)п.

Правая горловина.

Присоединить новую нить к оставшимся петлям. Закрыть одновременно 27(29) п.Вязать весь ряд до последних 4 п,+1п, 3 лиц, кр.
ИР: вязать по узору.
57(59)ЛР ***правой горловины*** *вязать зеркально левой половине,убавляя п для горловины и прибавляя п для расширения плеча.*

РУКАВ.

Парные детали.

Спицами 2,5 «итальянским» набором набрать 68(72)п. Провязать 2 ряда полой резинкой.
ЛР переход на резинку 2х2, спицы 2,75: кр, 2 изн, 2 лиц, продолжать вязать резинкой 2х2, закончить 2 изн, кр.
Провязать еще 21 ряд резинкой 2х2.
Сменить спицы 3,25.
1ЛР установочный: кр, 6 изн, далее вязать лицевыми петлями до 7 последних п, 6 изн, кр.
7ЛР:кр, 6 изн,1 лиц, +1лиц, далее по узору до 8 последних п,+1лиц, 1лиц, 6 изн, кр.
Далее для расширения рукава прибавлять еще 7 раз в каждом 6 ряду, 6 раз в каждом 9 ряду. Провязать прямо после последней прибавки еще 15 рядов.
Итого: *прибавлено 28 п, провязано 118 рядов.На спицах 96(100)п.*

Для размера М .

Окат левого рукава.

1ЛР:закрыть в начале ряда 6п, вязать по узору до последних 8 п, закрыть их слева направо.
3ЛР:закрыть 3п, вязать по узору до последних 4п, закрыть их.
5ЛР:кр, 3лиц, декоративная убавка 2п лиц вправо,вязать по узору до последних 8п, убавить 2п лиц влево,3лиц,кр.
7ЛР: повторить 5ЛР.
9ЛР: кр,3 лиц,2 вм лиц вправо,вязать по узору до последних 6п,2 вм лиц влево,3лиц,кр.
Далее убавлять по 1 п в начале и конце ряда еще 3 раза в каждом 2 ряду, 4 раза в каждом 3 ряду, 5 раз в каждом 2 ряду.
39ЛР: убавить по 2 п в начале и конце ряда.
41ЛР:закрыть 4 п в начале и конце ряда
43ЛР: закрыть все п

Окат правого рукава.

1ЛР:закрыть в начале ряда 8п, вязать весь ряд по узору до последних 6п, закрыть их слева направо.
3ЛР:закрыть 4п, вязать по узору до 3 последних п, закрыть их слева направо.
5ЛР:кр, 3лиц, декоративная убавка 2п лиц вправо,вязать по узору до последних 8п, убавить 2п лиц влево,3лиц,кр.
7ЛР: повторить 5ЛР.
9ЛР: кр,3 лиц,2 вм лиц вправо,вязать по узору до последних 6п,2 вм лиц влево,3лиц,кр.
Далее убавлять по 1 п в начале и конце ряда еще 3 раза в каждом 2 ряду, 4 раза в каждом 3 ряду, 5 раз в каждом 2 ряду.
39ЛР: убавить по 2 п в начале и конце ряда.
41ЛР:закрыть 4 п в начале и конце ряда
43ЛР: закрыть все п

ИТОГО:*провязано 43 рядов.*

Для размера L.

Левый окат рукава.

1ЛР:закрыть в начале ряда 7п, вязать по узору до последних 8 п, закрыть их слева направо.
3ЛР:закрыть 3п, вязать по узору до последних 4п, закрыть их.
5ЛР:кр, 3лиц, декоративная убавка 2п лиц вправо,вязать по узору до последних 8п, убавить 2п лиц влево,3лиц,кр.
7ЛР: повторить 5ЛР.
9ЛР: кр,3 лиц,2 вм лиц вправо,вязать по узору до последних 6п,2 вм лиц влево,3лиц,кр.
Далее убавлять по 1 п в начале и конце ряда еще 4 раза в каждом 2 ряду, 4 раза в каждом 3 ряду, 5 раз в каждом 2 ряду.
41ЛР: убавить по 2 п в начале и конце ряда
43ЛР: как 41ЛР:
45ЛР: закрыть 4 п в начале и конце ряда.
47ЛР:закрыть все п.

Правый окат рукава.

1ЛР:закрыть в начале ряда 8п, вязать по узору до последних 7 п, закрыть их слева направо.
3ЛР:закрыть 4п, вязать по узору до последних 3п, закрыть их.
5ЛР:кр, 3лиц, декоративная убавка 2п лиц вправо,вязать по узору до последних 8п, убавить 2п лиц влево,3лиц,кр.
7ЛР: повторить 5ЛР.
9ЛР: кр,3 лиц,2 вм лиц вправо,вязать по узору до последних 6п,2 вм лиц влево,3лиц,кр.
Далее убавлять по 1 п в начале и конце ряда еще 4 раза в каждом 2 ряду, 4 раза в каждом 3 ряду, 5 раз в каждом 2 ряду.
41ЛР: убавить по 2 п в начале и конце ряда.
43ЛР: как 41ЛР:
45ЛР: закрыть 4 п в начале и конце ряда.
47ЛР:закрыть все п.
ИТОГО: *провязано 47 рядов*

ВТО.

Постирать детали свитера в специальных средствах для шерсти, заблокировать по выкройке и дать высохнуть.

Сборка .

1.Сшить плечи матрасным швом так, чтобы кромочный край спинки был поверх переда. На плече спинки захватывать протяжку сразу за кромочной (фото 2). Сшивать от горловины к пройме (фото 3).Отпарить плечо (фото 4).









2.Сшить боковые швы. Кромочный край спинки должен быть поверх переда. При сшивании захватывать протяжку сразу за кр.
3.Рукава сшить ,как боковые швы, швом наружу.






4.Вшить рукав. Кромочный край спинки должен быть поверх рукава. Захватывать первую петлю спинки !!! и протяжку за кромочной на рукаве (фото 3,4).Угол оката рукава, закруглить при вшивании (фото 5).Не стягивать. Наружный шов на окате только сзади.Спереди рукав вшивать обычным матрасным швом внутрь.













5 .Хорошо отпарить швы через мокрую ткань.


ВОРОТНИК.


Крючком 3,25 , по ИС горловины, проложить тамбурный шов НЕ ТУГО (см Фото Тамбурный шов). По ЛС круговыми спицами 3,0 поднять п: перед-77(79) п, спинка-45(47) п.

1ряд: провязать все п лиц, равномерно прибавив 10 п. На спицах 132(136)п.


Провязать 20 см резиной 2х2.
Перейти на резинку 1х1, поменяв п местами.
Провязать 1 ряд полой резинки.
Закрыть п иглой, не туго!!!


Тамбурный шов и набор петель для горловины.





Выкройка.





Спасибо, что вязали вместе со мной, делитесь своими работами под хэштегом

#stepmothersilver