

 БОЛЬШЕ КУРСОВ У НАС НА  
**SKLADCHIKI.COM**



# SNOQUALMIE

*Кардиган с шалевым воротником и аранами*

От Мишель Ванг

## SNOQUALMIE

### Материалы

1865 (1955, 2190, 2340, 2600, 2710) ярд. объемной пряжи 10 (10, 11, 12, 13, 14) мотков  
Brooklyn Tweed *Quarry* (100% американской шерсти Тарги -Колумбия; 200 ярд./100г)

На фото образец цвета *Gypsum*

### Плотность

19¼ п и 23 рядов = 4" узором Схемы А, В, или спицами размера А, после блокировки

Один раппорт на 16-п и 32-ряда любой Схемы составляет 3¼" ширины и 5½" высоты спицами А, после блокировки

### Спицы

Размер А (для основного полотна)

Одна пара прямых спиц или круговые спицы 32" \* размера подходящего для получения нужной плотности

Предлагаемый размер: 6½ мм (US 10½)

Размер В (для резинки)

Круговые спицы 47", на размер меньше размера

Размер С (опционально; для Тубулярного набора петель)

Круговые спицы 32", на размер меньше размера В

Предлагаемый размер: 5½ мм (US 9)

*\*Вы можете использовать тот размер, который предпочитаете*

*Прим: Если вы подберете спицы подходящие для получения нужной плотности, возможно придется подобрать и нужный размер спиц для набора петель, вы можете подобрать спицы на ваше усмотрение.*

### Окончательные размеры

39¼ (41½, 45¾, 48, 52¼, 54½)" [99.5 (105.5, 116, 122, 132.5, 138.5)см ] объем груди (в застегнутом виде)

Припуск на свободу облегания: + 7–9" [18–23 см]

Образец связан по размеру 41½" [105.5 см] с припуском 9½" [24 см]

### Дополнительные инструменты

Маркеры, петледержатель( булавка) или бросовая нить, спица для вязания аранов (СА),

Т-булавки (опционально), гобеленовая игла, 5 пуговиц размера 1¼", небольшое

количество тонкой пряжи для сшивания такого же цвета, что и основная пряжа (см


Прим. конструкции)

*Если вы выполняете набор петель Тубулярным способом (полой резинкой), вам также понадобится немного гладкой пряжи (тонкого хлопка, шелка и т.д) и спицы размера С. Вы можете использовать любой другой метод набора петель, исключая эти инструменты.*

### Уровень навыков



# ВЫКРОЙКА КАРДИГАНА



## О ДИЗАЙНЕ

Этот кардиган с шалевым воротником, связанный аранами, излучает классический хороший внешний вид и уютную текстуру. Сложные мотивы переплетений действительно вызывают желание мурлыкать; Сплетения узоров Snoqualmies выглядят сложными, но выполняются интуитивно и легко запоминаются. Если вы будете носить кардиган как куртку или верхнюю одежду с высокими сапогами и юбкой, то это та одежда, которую вы можете одеть в холодную погоду.

### Примечания по конструкции

- Кардиган вяжется отдельными деталями снизу вверх, которые затем сшиваются друг с другом. Петли воротника поднимаются вдоль полочек и горловины спинки, затем вяжется ровно и формируется укороченными рядами (см Специальные техники).
- Читать ЛС (нечетные) ряды схемы справа налево; ИС (четные) ряды схема слева направо. Внимательно читайте схемы. Схема А используется для спинки и рукавов всех размеров, и для обеих полочек для размеров 45¾ & 48". Схема В – для левой полочки размеров 39¼, 41½, 52¼, & 54½", и Схема С – для правой полочки размеров 39¼, 41½, 52¼, & 54½".
- При вязании проймы, горловины и оката рукава, если у вас недостаточно петель для вязания полного раппорта узора, вязать лишние петли лицевой или изнаночной как смотрят петли.
- Переснимайте маркеры при вязании.
- Кромочная петля платочной вязкой {КПП} выполняется по краям изделия (см Спец. Техники).
- Поскольку пряжа довольно мягкая, некоторые вязальщицы предпочитают сшивать детали другой пряжей подходящего цвета; как вариант вы можете больше скрутить нить, чтобы придать ей жесткость. Когда прячете хвостики пряжи, тоже скрутите их в направлении скрутки пряжи, перед тем, как вставить в гобеленовую иглу.

## УЗОРЫ

Резинка 2x2 (кратно 4 п; раппорт 2 ряда)

Ряд 1 (ЛС): {КПП}, 2лиц, \* 2изн, 2лиц; повтор от \* до посл.п., {КПП}.

Ряд 2 (ИС): {КПП}, 2изн, \*2лиц, 2изн; повтор от \* до посл.п., {КПП}.

Повторять ряды 1 и 2 для узора.



## СПИНКА

### Тубулярный набор петель резинки 2x2

Если вы не хотите набирать петли Тубулярным способом, то наберите 96 (104, 112, 120, 128, 136) п на круговые спицы В 47" (предлагаемый размер: 6 мм/ US 10), рабочей нитью, тем способом, который вам нравится, затем вязать раздел "Вязание резинки".

Круговыми спицами С 32" (5½ мм/US 9), с помощью бросовой нити, свободно набрать 50 (54, 58, 62, 66, 70).

Присоединить рабочую нить для вязания Установочного ряда, затем вязать Ряды 1–6 как указано в Спец.Техниках; у вас должно быть 96 (104, 112, 120, 128, 136) п на спицах после Ряда 1. Перейти на круговые спицы В 47".

### Вязание резинки

Начать вязать резинку 2x2 (см.Узоры); вязать ровно до размера 2" от наборного края, заканчивая рядом ЛС (ИС, ЛС, ИС, ЛС, ИС).

Только для размеров 39¼, 45¼, & 52¼":

**Ряд приб. (ИС):** {КПП}, М1П, вязать по рисунку до посл.п, М1Л, {КПП}. [98 (–, 114, –, 130, –) п на спицах]

Для всех размеров:

### Начало основного узора

Перейти на спицы А (6½ мм/US 10½).

**След.ряд (ЛС):** { КПП }, 0 (3, 0, 3, 0, 3)лиц, вязать Ряд 1  
Схемы А до посл. 1 (4, 1, 4, 1, 4) п, 0 (3, 0, 3, 0, 3)лиц, { КПП }.

**След.ряд (ИС):** { КПП }, 0 (3, 0, 3, 0, 3)изн, вязать Ряд 2  
Схемы А до посл. 1 (4, 1, 4, 1, 4) п, 0 (3, 0, 3, 0, 3)изн, { КПП }.

Вязать ровно как установлено до размера детали 17¼ (17¼, 18, 18, 18¾, 18¾)" от наборного края, заканчивая в ряду ИС.

### Формирование пройм

Пожалуйста ознакомьтесь с Эластичным закрытием петель (см Спец.Техники) перед началом вязания.

Вязать дальше без {КПП} при закрытии петель, затем продолжить вязать ее после того, как будут закрыты петли проймы.

Закрыть 4 (5, 6, 7, 8, 9) п в начале след. 2-х рядов, затем закрыть 4 п в начале след. 2-х рядов, затем закрыть 3 п в начале след. 2-х рядов, затем закрыть 2 п в начале след. 2-х рядов, затем закрыть 1 п в начале след. 4 (4, 6, 8, 10, 10) рядов. [68 (72, 78, 80, 86, 90) п осталось]

**След.ряд (ЛС):** { КПП }, 0 (1, 4, 0, 0, 2)лиц, 1 (2, 2, 0, 2, 2)изн, вязать как установлено на след. 64 (64, 64, 78, 80, 80) п, 1 (2, 2, 0, 2, 2)изн, 0 (1, 4, 0, 0, 2)лиц, { КПП }.

**След.ряд (ИС):** { КПП }, 0 (1, 4, 0, 0, 2)изн, 1 (2, 2, 0, 2, 2)лиц, вязать как установлено на след. 64 (64, 64, 78, 80, 80) п, 1 (2, 2, 0, 2, 2)лиц, 0 (1, 4, 0, 0, 2)изн, { КПП }.

*Прим.: Для размера 45¼" вязать узоры схемы (зеркально первому и последнему узору схемы) на 4 п лицевой глади с каждой стороны в тех же рядах что и на схеме для основного узора (в каждом 4-м ряду).*

Вязать ровно по рисунку до размера проймы 8¼ (8½, 9, 9¼, 9¼, 10)", заканчивая в ряду ИС.

### Формирование плеча

Пожалуйста прочитайте закрытие петель связанных узорами(аранами) до начала вязания (см Спец.Техники).

Закрыть 4 (4, 5, 5, 5, 6) п в начале след. 4 рядов, затем закрыть 4 (4, 4, 5, 5, 5) п в начале след. 2-х рядов, затем закрыть 3 (4, 4, 4, 6, 5) п в начале след. 2-х рядов. [38 (40, 42, 42, 44, 46) п осталось]  
Закрыть оставшиеся петли.



## ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА

### Тубулярный набор петель резинки 2x2

Если вы не хотите набирать этим методом, то наберите 44 (48, 52, 56, 60, 64) п круговыми спицами В 47", рабочей нитью, любым удобным для вас способом и затем приступите сразу к разделу "Вязание резинки".

Круговыми спицами С 32" с помощью бросовой нити свободно набрать 24 (26, 28, 30, 32, 34) п.

Перейти к вязанию Установочного ряда рабочей нитью, затем вязать Ряды 1–6 как указано в Спец. Техниках; у вас получится 44 (48, 52, 56, 60, 64) п на спицах после Ряда 1.

Сменить спицы на размер В 47".

### Вязание резинки

Начать вязать резинку 2x2; вязать ровно до размера 2" от наборного края, заканчивая в ряду ЛС (ИС, ЛС, ИС, ЛС, ИС).

Только для размеров 39¼, 45¾, и 52¼":

**Ряд приб. (ИС):** { КПП }, вязать резинку как установлено до посл. петли, М1Л, { КПП }. [45 (–, 53, –, 61, –) п на спицах]

Только для размеров 39¼, 41½, 52¼, & 54½":

### Начало основного узора

Перейти на спицы размера А .

**След.ряд (ЛС):** { КПП }, 0 (3, –, –, 0, 3)лиц, вязать Ряд 1 Схемы В до посл. 4 п, 3 изн, { КПП }.

**След.ряд (ИС):** { КПП }, 3лиц, вязать Ряд 2 Схемы В до посл. 1 (4, –, –, 1, 4) п, 0 (3, –, –, 0, 3)изн, { КПП }.

Только для размеров 45¾ и 48":

### Начало основного узора

Перейти на спицы размера А .

**След.ряд (ЛС):** { КПП }, – (–, 0, 3, –, –), вязать Ряд 1 Схемы А до посл. 4 п, 3 изн, { КПП }.

**След.ряд (ИС):** { КПП }, 3лиц, вязать Ряд 2 Схемы В до посл. – (–, 1, 4, –, –) п, – (–, 0, 3, –, –)изн, { КПП }.

Все размеры:

Вязать ровно как установлено до размера 17¼ (17¼, 18, 18, 18¾, 18¾)" от наборного края, заканчивая в ряду ИС.

### Формирование проймы и горловины переда

*Прим.: Формирование проймы и горловины выполняется одновременно. Формирование начинается с проймы, затем продолжается с одновременно с формированием горловины. Внимательно прочитайте эту часть до конца перед началом работы. Для лучшего результата используйте Эластичное закрытие петель.*

*Прекратить вязание {КПП} при закрытии петель, затем продолжить после окончания формирования проймы. Когда пройма будет полностью выполнена, вязать 2 (4, 7, 1, 3, 5) п примыкающих к кромке проймы как вы это делали для спинки, и продолжите вязание узора на оставшихся петлях.*

Закрыть 4 (5, 6, 7, 8, 9) п в начале след ряда ЛС, затем закрыть 4 п в начале след. ряда ЛС, затем закрыть 3 п в начале след. ряда ЛС, затем закрыть 2 п в начале след. ряда ЛС, затем закрыть 1 п в начале след. 2 (2, 3, 4, 5, 5) ряда ЛС, и **ОДНОВРЕМЕННО**, когда высота проймы составит ¾ (½, 1, 1, 1¼, 1½)", заканчивая в ряду ИС, выполнить формирование горловины след. образом:

**Ряд убав.горл. (ЛС):** Вязать как установлено до посл. 3 п, ССИ (или ССК по узору), {КПП}. (1 п убавлена)

Повторить Ряд убав.горл. в каждом ряду ЛС еще 8 (9, 11, 10, 11, 13) раз, затем в каждом 4-м ряду 6 (6, 5, 6, 6, 5) раз.

Когда формирование будет выполнено, у вас будут закрыты 15 (16, 18, 20, 22, 23) п со стороны проймы и выполнены Ряды убав.горл. всего 15 (16, 17, 17, 18, 19) раз; у вас будет 15 (16, 18, 19, 21, 22) п на спицах.

Вязать ровно до размера проймы 8¼ (8½, 9, 9¼, 9¾, 10)", заканчивая в изнаночном ряду.

### Формирование плеча

Пожалуйста, прочитайте инструкцию по закрытию петель полотна, связанного аранами (узором) перед началом работы.

Закрывать 4 (4, 5, 5, 5, 6) п в начале след. 2 рядов ЛС, затем закрыть 4 (4, 4, 5, 5, 5) п в начале след.ряда ЛС. [3 (4, 4, 4, 6, 5) п осталось]

Закрывать все оставшиеся петли в ряду ЛС.

## ПРАВАЯ ПОЛОЧКА

### Тубулярный набор петель резинки 2x2

Если вы не хотите набирать этим методом, то наберите 44 (48, 52, 56, 60, 64) п круговыми спицами В 47", рабочей нитью, любым удобным для вас способом и затем приступите сразу к разделу "Вязание резинки".

Круговыми спицами С 32" с помощью бросовой нити свободно набрать 24 (26, 28, 30, 32, 34) п.

Перейти к вязанию Установочного ряда рабочей нитью, затем вязать Ряды 1–6 как указано в Спец.Техниках; у вас получится 44 (48, 52, 56, 60, 64) п на спицах после Ряда 1.

Сменить спицы на размер В 47".

### Вязание резинки

Начать вязать резинку 2x2; вязать ровно до размера 2" от наборного края, заканчивая в ряду ЛС (ИС, ЛС, ИС, ЛС, ИС).

Только для размеров 39¼, 45¾, и 52¼":

**Ряд прибавок (ИС):** { КПП }, М1П, вязать как установлено до полс. петли, { КПП }. [45 (–, 53, –, 61, –) п на спицах]

Только для размеров 39¼, 41½, 52¼, и 54½":

Начало основного узора  
Перейти на спицы размера А .

**След.ряд (ЛС):** { КПП }, Зизн, вязать Ряд 1 Схемы С до посл. 1 (4, –, –, 1, 4) п, 0 (3, –, –, 0, 3)лиц, { КПП }.

**След.ряд (ИС):** { КПП }, 0 (3, –, –, 0, 3)изн, вязать Ряд 2 Схемы С до посл. 4 п, 3лиц, { КПП }.

Только для размеров 45¾ и 48":

### Начало основного узора

Перейти на спицы размера А .

**След.ряд (ЛС):** { КПП }, Зизн, вязать Ряд 1 Схемы А до посл. – (–, 1, 4, –, –) п, – (–, 0, 3, –, –)лиц, { КПП }.

**След.ряд (ИС):** { КПП }, – (–, 0, 3, –, –)изн, вязать Ряд 2 Схемы С до посл. 4 п, 3лиц, { КПП }.

### Все размеры:

Вязать ровно как установлено до размера 17¼ (17¼, 18, 18, 18¾, 18¾)" от наборного края, заканчивая в ряду ЛС.

### Формирование проймы и горловины переда

Формирование проймы и горловины выполняется одновременно. Формирование начинается с проймы, затем продолжается с одновременно с формированием горловины. Внимательно прочитайте эту часть до конца перед началом работы. Для лучшего результата используйте Эластичное закрытие петель.

Прекратить вязание {КПП} при закрытии петель, затем продолжить после окончания формирования проймы. Когда пройма будет полностью выполнена, вязать 2 (4, 7, 1, 3, 5) п примыкающих к кромке проймы как вы это делали для спинки, и продолжите вязание узора на оставшихся петлях.

Закрывать 4 (5, 6, 7, 8, 9) в начале след.ряда ИС, затем закрыть 4 п в начале след. Ряда ИС, затем закрыть 3 п в начале след. Ряда ИС, затем закрыть 2 п в начале след. Ряда ИС, затем закрыть 1 п в начале след. 2 (2, 3, 4, 5, 5) рядов ИС, и ОДНОВРЕМЕННО, когда размер проймы будет равен ¾ (½, 1, 1, 1¼, 1½)", заканчивая рядом ИС, начать формирование горловины след.образом:

**Ряд убав.горл. (ЛС):** {КПП}, 2вми (или 2вмл по рисунку), вязать как установлено до посл.п, {КПП}. (1 п убавлена)

Повторить Ряд убав.горл. в каждом ряду ЛС еще 8 (9, 11, 10, 11, 13) раз, затем в каждом 4 -м ряду 6 (6, 5, 6, 6, 5) раз.

После формирования у вас убавлено 15 (16, 18, 20, 22, 23) п со стороны проймы и выполнено всего Ряд убав.горл. 15 (16, 17, 17, 18, 19) раз; у вас теперь 15 (16, 18, 19, 21, 22) п на спицах.

Вязать прямо до размера проймы 8¼ (8½, 9, 9¼, 9¾, 10)", заканчивая рядом ЛС.

### Формирование плеча

Пожалуйста прочтите инструкцию по закрытия петель полотна, связанного аранами(узором) перед началом работы.

Закрыть 4 (4, 5, 5, 5, 6) п в начале след. 2 рядов ИС, затем закрыть 4 (4, 4, 5, 5, 5) п в начале след. ряда ИС. [3 (4, 4, 4, 6, 5) п осталось]

Закрыть оставшиеся петли в ряду ИС.

## РУКАВА (вязать 2)

### Тубулярный набор петель резинки 2x2

Если вы не хотите набирать этим методом, то наберите 48 (48, 48, 52, 52, 52) п круговыми спицами В 47", рабочей нитью, любым удобным для вас способом и затем приступите сразу к разделу "Вязание резинки".

Круговыми спицами С 32" с помощью бросовой нити свободно набрать 26 (26, 26, 28, 28, 28) п.

Перейти к вязанию Установочного ряда рабочей нитью, затем вязать Ряды 1–6 как указано в Спец.Техниках; у вас получится 48 (48, 48, 52, 52, 52) п на спицах после Ряда 1.

Сменить спицы на размер В 47".

### Вязание резинки

Начать вязать резинку 2x2; вязать ровно до размера 2" от наборного края, заканчивая в ряду ЛС.

**Ряд прибавок (ИС):** {КПП}, М1Л, 2изн, \*2лиц,2изн; повтор от \* до посл. п, М1П, {КПП}. [50 (50, 50, 54, 54, 54) п на спицах]

### Начало основного узора

Перейти на спицы размера А .

**След.ряд (ЛС):** {КПП}, 0 (0, 0, 2, 2, 2)изн, вязать Ряд 1  
Схемы А до посл. 1 (1, 1, 3, 3, 3) п, 0 (0, 0, 2, 2, 2)изн, {КПП}.

**След.ряд (ИС):** {КПП}, 0 (0, 0, 2, 2, 2)лиц, вязать Ряд 2

Схемы А до посл. 1 (1, 1, 3, 3, 3) п, 0 (0, 0, 2, 2, 2)лиц, {КПП}.

Вязать ровно как установлено до размера 3" от наборного края, заканчивая в ряду ИС.

### Формирование рукава

**Ряд приб. рукава (ЛС):** {КПП}, инв-Пи (или инв-П по рисунку), вязать как установлено до посл. 2 п, инв-Ли (или инв-Л по рисунку), {КПП}. (2 п прибавлено)

Повторить Ряд приб. рукава в каждом 8 (6, 6, 6, 4, 4) ряду еще 5 (12, 6, 7, 19, 17) раз, затем в каждом 6 (4, 4, 4, 2, 2) рядуеще 6 (1, 10, 9, 1, 5) раз, вводя новые петли в узор.

После формирования рукава Ряд приб. рукава повторите всего 12 (14, 17, 17, 21, 23) раз; у вас 74 (78, 84, 88, 96, 100) п на спицах.

Вязать как установлено до размера рукава 17½ (17½, 17½, 18, 18, 18)" от наборного края, заканчивая в ряду ИС.

### Формирование оката рукава

Используйте эластичный метод закрытия петель в этой части. Не вязать {КПП} на крае закрытия петель.

Закрыть 4 (5, 6, 7, 8, 9) п в начале след. 2 рядов, затем закрыть 3 в начале след. 2 рядов. [60 (62, 66, 68, 74, 76) п осталось]

Закрыть 2 п в начале след.6 (6, 6, 6, 8, 8) рядов. [48 (50, 54, 56, 58, 60) п осталось]

Закрыть 1 п в начале след.18 (18, 22, 24, 24, 24) рядов. [30 (32, 32, 32, 34, 36) п осталось]

Закрыть 4 п в начале след.2 рядов, затем закрыть 5 п в начале след.2 рядов. [12 (14, 14, 14, 16,

18) п осталось]

Закрыть оставшиеся петли, в соответствии с методом закрытия петель узора аранами.

Повторить инструкции для второго рукава.

## ОКОНЧАНИЕ

Выполнить влажную блокировку (см Специальные Техники). Соответствующей пряжей сшить плечевые швы с помощью гобеленовой иглы (см Прим. по конструкции).

## ВОРОТНИК



Круговыми спицами размера В 47" с ЛС, начиная с нижнего края правой полочки поднять и провязать 70 (70, 74, 74, 78, 78) п вдоль правой полочки до первой убавки, пм, 36 (36, 36, 40, 40, 40) п до плечевого шва, пм, 40 (40, 44, 44, 44, 48)

п вдоль горловины спинки, пм, 36 (36, 36, 40, 40, 40) вдоль левой полочки до первой убавки, пм, и 70 (70, 74, 74, 78, 78) п вдоль левой полочки до кромки. [252 (252, 264, 272, 280, 284) п на спицах]

**След.ряд(ИС):** Зизн, \*\*2лиц,2изн; повтор от \* до посл. п, сн1нпр.

**След.ряд (ЛС):** 3лиц, \*2изн, 2лиц ; повтор от \* до посл. п, сн1нзр.

Вязать 1 ряд ИС резинкой как установлено .

### Формирование воротника

*Пожалуйста прочитайте про укороченные ряды: Метод обернуть и повернуть(оип) (см Специальные Техники) перед началом работы*

**Ук.ряд 1 (ЛС):** Вязать резинкой до 4 м (на левой стороне горловины), см, 1лиц, оип;

**Ук.ряд 2 (ИС):** Вязать резинкой до 4 м (на правой стороне горловины), см, 1изн, оип;

**Ук.ряд 3:** Вязать резинкой до 4 п перед обернутой петлей предыдущего ряда ЛС, оип;

**Ук.ряд 4:** Вязать резинкой до 4 п перед обернутой петлей предыдущего ряда ИС, оип;

**Ук.ряд 5:** Вязать резинкой до конца, провязывая обернутые петли вместе с оберткой.

**Ряд6:** Вязать резинкой до конца, провязывая обернутые петли вместе с оберткой.

**Ряд 7 (Ряд петли для пуговицы):** вязать 3 (3, 5, 5, 5, 5) п резинкой, вязать 4 п Петли для пуговицы (см Специальные Техники), \*вязать 11 (11, 11, 11, 12, 12) stitches in rib, вязать 4 п Петли для пуговицы; повтор от \*еще 3 раза, вязать резинкой до конца.

**Ряд8:** Вязать резинкой все петли.

**Ук.ряды 9 и10:** повторить Ук.ряды 1 и 2.

**Ук.ряды11–24 (11–24, 11–24, 11–26, 11–26, 11–26):** повторить **Ук.ряды 3 и 4** 7 (7, 7, 8, 8, 8) раз.

**Ук.ряд 25 (25, 25, 27, 27, 27):** Вязать резинкой до конца, провязывая обернутые петли вместе с оберткой.

**Ряд 26 (26, 26, 28, 28, 28):** Вязать резинкой до конца, провязывая обернутые петли вместе с оберткой.

Вязать еще 2 ряда резинкой.

Закрывать все петли по рисунку.

Соответствующей пряжей сшить боковые швы и швы рукавов помощью гобеленовой иглы (см Прим. по конструкции).

Вшить рукава. Выполнить еще раз аккуратно влажную блокировку( паром). Пришить пуговицы.



## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ

{КПП} Кромочная петля платочной вязкой

Такой край особенно эластичный и подходит для формирования края изделия.

Ряды ЛС и ИС: лиц первая и последняя петля во всех рядах.

Тубулярный метод набора петель резинки 2x2 (прямое вязание; кратно 4 п)\*

Круговыми спицами размера С 32" (5½ мм/US 9), с помощью бросовой нити, любым удобным для вас способом, свободно набрать указанное в описании количество петель для данной части изделия.

**Установочный ряд (ИС):** рабочей нитью, провязать все петли изнаночными. Этот ряд вяжется прямо в петли бросовой нити.

**Ряд 1 (ряд приб.; ЛС):** {КПП}, [приб. + 2вмл] дважды (см Аббревиатуры), \*вести левую спицу с переда назад под протяжку между петлей вы только что провязали и след.петлей на левой спице, провязать полученную петлю изнаночной (приб.1), 1лиц; повтор от\* до посл. 2 п ввести левую спицу с переда назад под протяжку

между петлей вы только что провязали и след.петлей на левой спице, провязать полученную петлю изнаночной (приб.1), [приб + ССК], {КПП}.

**Ряд 2 (Тубулярный ряд(полой резинки); ИС):** {КПП}, сн1нпр, \*отвести нить назад, 1лиц, сн1нпр; повтор от \* до посл 2 п, сн1нпр, {КПП}.

**Ряд 3 (Тубулярный ряд(полой резинки); ЛС):** {КПП}, 1лиц, \*1лиц,сн1нпр, bring yarn to back; повтор от \* до посл 2 п,1лиц, {КПП}.

**Ряд 4:** Повторить Ряд 2.

До этого места , вы вязали петли в последовательности резинки 1x1 (с 1 кром.петлей с каждой стороны). Перед тем как вязать след.ряд, вам надо перераспределить петли для вязания резинки 2x2. Вы не используете рабочую нить при перераспределении петель. Вы можете по желанию использовать спицу для вязания аранов(СА) , чтобы облегчить перенос петель. Имейте ввиду. Что петли снимаются как изнаночные.

Перестановка петель для вязания резинки 2x2 (с ЛС; не провязывая): сн1 (кром.), сн1 (лиц) с левой спицы (Лс), \*снять 2 п (1 лиц, 1 изн) с Лс на Пс(правую спицу), снять

след.п (лиц) на СА перед работой, сн1 (изн) с Лс на Пс, сн1 с СА на Пс; повтор от\* до посл 2 п, сн2 с Лс на Пс.

Теперь передвиньте ваши петли вдоль круговых спиц так , чтобы рабочая нить вновь оказалась на Лсготовая к вязанию ряда ЛС.

**Ряд 5 (Тубулярный ряд(полой резинки); ЛС):** рабочей нитью {КПП}, \* 2лиц, сн2нпр, отвести нить назад; повтор от \* до посл. 3 п, 2 лиц, {КПП}.

**Ряд6 (Тубулярный ряд(полой резинки); ИС):** {КПП}, сн2нпр, \*отвести нить назад, 2лиц,; повтор от \* до посл 3 п, сн2нпр, {КПП}.

Сейчас вы закончили вязать тубулярные ряды(полую резинку) и начинаете вязать обычную резинку 2х2. Вы можете остовожно вынуть бросовую нить в любое время, аккуратно расплетая ее, разрезая нить с помощью ножниц; но мы рекомендуем вам сделать это после того, как вы провяжете 1-2" полотно до удаления бросовой нити. Осторожно , старайтесь в процессе не порезать рабочую нить.

#### Эластичное закрытие

##### Петель

Шаг 1: Выполните первые ряды закрытия петель краем изделия как обычно

Шаг 2: Рядом ранее перед следующим рядом закрытия петель , провяжите до последней петли ряда, повернуть.

Шаг 3: Снять первую петлю с Лс как изнаночную, протянуть непровязанную петлю предыдущего ряда через снятую петлю (первая петля закрыта ). Закрыть остальные петли как обычно

#### Закрытие петель связанных узором араны

Для предотвращения неровного края при закрытии петель связанных аранами, закрывать петли провязывая 2 п вместе в каждых 4 п узора 4 stitches over cables. Первое, поместить съемный маркер после последней петли, которая должны быть закрыта , так, чтобы вы не потеряли счет при одновременном убавлении и закрытии петель. Затем, 1лиц, \*2вмл, протянуть первую петлю с Пс через только что провязанную петлю, [1лиц, протянуть первую петлю с Пс через только что провязанную петлю] дважды; повтор от \* до отмеченной петли.

#### Влажная блокировка

Наполнить емкость теплой водой (можно развести подходящее моющее средство) . Погрузите изделие в воду, осторожно выдавливая пузырьки воздуха таким образом, чтобы полностью изделие оказалось под водой. Замочите вещь на 30 минут, позволяя полотну стать полностью насыщенным влагой.

Слить воду и достать изделие. Если вы использовали моющее средство (для шерсти), заполнить раковину снова один или два раза, чтобы хорошо прополоскать изделие.

Никогда не ставьте вязание непосредственно под проточную воду.

Выжмите избыток воды из вашей работы, стараясь не гнать или скручивать вещь. Сверните ваше изделие между двумя чистыми полотенцами и плотно скрутите полотенца в рулон. Это поможет в удалении лишней влаги. Удалите изделие из полотенца - ваша ткань должна теперь чувствовать себя влажной, но не мокрой.

Закрепите Т-булавками изделие на ровной поверхности, в соответствии с нужными размерами. Используйте столько Т-булавок, сколько потребуется, чтобы придать изделию нужную форму. Разрешить ткани полностью высохнуть, прежде чем снимать. Отпарить все складочки которые могли появиться в процессе сушки.

#### Формирование укороченных рядов

##### "Обернуть и повернуть"

1. Для аккуратного перехода без дырок оберните петлю следующим образом: переведя нить назад, снимите следующую петлю, как при вязке изнаночной.
2. Переведите нить между спицами вперед.
3. Снимите ту же петлю обратно на левую спицу. Поверните работу, переводя нить между спицами на изнаночную сторону. Одна петля обернута.
4. По завершении всех укороченных рядов нужно скрыть обхватывающие нити. Проведите правую спицу под обхватывающей нитью и - как при вязке лицевой - введите в обернутую петлю. Провяжите их вместе.



#### Ряд выполнения петли для пуговицы

Шаг 1: С ЛС, определить место расположения петли.

Поместить нить перед работой, снять след.петлю как изнаночную и отвести нить назад. \*снять след. петлю и протянуть ее через пред. снятую петлю (1 петля закрыта ); повтор от \* до момента как вы закроете нужное количество петель (не используйте рабочую нить для закрытия петель ).

Шаг 2: Снять последнюю петлю с Пс назад на Лс и повернуть работу на ИС. Ввести Пс между первой и второй петлей на Лс. Обернуть нить как для вязания лиц. и сделать новую петлю, поместить эту петлю на Лс (1 п набрана). Продолжить набор петель таким способом столько петель, сколько вы закрыли + 1 дополнительная петля.

Шаг 3: Повернуть работу (на ЛС). Снять первую петлю с Лс на правую и протянуть ее через дополнительную набранную петлю. Снять эту петлю с Пс на Лс и продолжить как установлено.

инв-Ли (невидимая прибавка изн -влево): Снять 1 п как изн с Лс, затем поднять левую стенку петли на ряд ниже снятой петли и поместить ее на Лс. Вязать поднятую петлю изн. (1 п прибавлена; наклон влево)

инв-Пи (невидимая прибавка изн -вправо): Поместить правую стенку петли ниже первой петли на Лс на Лс и провязать ее изн (сделайте 1 п на Пс – не снимайте петлю с Лс), затем снимите петлю с Лс как изнаночную. (1 п прибавлена; наклон вправо)

М1Л: прибавка с наклоном влево: ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за заднюю стенку.

М1П: прибавка с наклоном вправо: ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за переднюю стенку.

М1ЛИ прибавка с наклоном влево: ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее изнаночной за заднюю стенку.(1 п прибавлена)

СА: спица для вязания аранов

**Нпр** : нить перед работой.

**Нзр**:–нить за работой

**ЛС**-лицевая сторона,

**ИС**- изнаночная сторона

**Лс** : левая спица

**Пс** : правая спица

СХЕМА А






СХЕМА В



# СХЕМА С



### Обозначения

 лиц: лиц на ЛС и изн на ИС

 изн: изн на ЛС и лиц на ИС

 2/1 ЛТ: снять 2 п на СА перед работой. 1 изн с Лс, 2 лиц с СА

 2/1 ПТ: снять 1 п на СА за работой. 2 лиц с Лс, 1 изн с СА

 2/2 ЛТ: снять 2 п на СА перед работой. 2 изн с Лс, 2 лиц с СА

 2/2 ПТ: снять 2 п на СА за работой. 2 лиц с Лс, 2 изн с СА

 2/2 ЛС: снять 2 п на СА перед работой, 2 лиц с Лс, 2 лиц с СА

 2/2 ПС: снять 2 п на СА за работой. 2 лиц с Лс, 2 лиц с СА

 раппорт