

МАСТЕР-КЛАСС ТОП «Papyrus»



Необходимые материалы и инструменты:

Пряжа – в оригинале:

Fibra natura, 50г/120м, 77% хлопок, 23% шёлк. Аналог пряжи, совпадает по плотности: Silk Tweed (Seam) 50г/175м 65% мериносовая шерсть, 35% шёлк.

Аналог летней пряжи: Alize cotton baby soft 100г/270м, Naco Calico 245м/100г, Gazzal Giza Matte 250м/100г.

Так же для данной модели подойдёт любая другая пряжа на ваше усмотрение, метраж в 100 г/230-270 м.

По расходу: даю расход оригинальной пряжи, которая заявлена в МК. Если вы вяжете из другой пряжи, то вам необходимо самостоятельно решить, какое количество мотков купить, т.к., к сожалению, я не могу знать расход по всем видам пряжи. Для примера, можно взять любое уже готовое изделие, которое подходит вам, примерной толщины и взвесить его. Это может быть изделие из магазина, главное, посмотрите, какая у него толщина, чтобы она подходила под ваш запрос.

Либо вы можете воспользоваться ПАМЯТКОЙ по расчёту расхода пряжи. Ссылка на файл:

<https://drive.google.com/file/d/1S-ZaeAGDMVdUVBi4xcYyQWX3Sh8T8sJr/view?usp=drivesdk>

!!!Расход пряжи на ТОП дан оригинальной пряжи по МК примерный, зависит от длины и ширины изделия.

- Размер 40-42 – 300-350 г
- Размер 44-46 – 350-400 г
- Размер 48-50 – 400-450 г
- Размер 52-54 – 450-500 г
- Размер 56-58 – 550-600 г

Если вы вяжете изделие с рукавом, то прибавляем на рукава еще 150-250 г (зависит от размера, длины и ширины рукава).

Спицы - 4,0 мм на леске 40 см (для вязания рукавов) и 80-100 см для вязания основного полотна и спицы 3,0 мм для вязания резинки.

Дополнительные инструменты: мерная лента, ножницы, крючок, бросовая нить, игла.

Условные обозначения:

ОГ – обхват груди

П – подрезы

ОБ – обхват бёдер

ВП – высота проймы

ВК – высота кокетки

СО – свобода облегания

ВАЖНО!!! Прежде, чем приступить к вязанию, просмотрите все видео по МК.

ОБРАЗЕЦ:

Связать образец основным Узором размером не менее 10 × 10 см. Спицы 4,0 мм.


Плотность вязания Узора в 10 см: 24 п. в ширину, 26 рядов в высоту.

Для вязания рукавов Узором п/п резинка вяжем образец данным узором 10*10 см, спицы 3,0 мм. Плотность узора 28 п в ширину.

Узор «Полупатентная резинка» вяжется – в лиц рядах лицевые п снимаем не провязывая, нить за работой, изнаночные п провязываем изнаночными. В изн рядах все петли вяжем по узору.

ТОП вяжем сверху вниз от спинки.


Схема УЗОРА. Схема дана для кругового вязания. При поворотном вязании чётные ряды провязываем изнаночными петлями.



Для вязания образца набираем количество петель минимум 28 п + 2 кромочные и вяжем в высоту по схеме Узор минимум 30 рядов.

Раппорт узора состоит из 4 п в ширину и 4 р в высоту.

Условные обозначения:




- третью лиц петлю переснять через первые две лиц петли и провязываем: 1 лиц п; накид; 1 лиц п.

Размерная таблица (данные даны в см):

Размер	40-42	44-46	48-50	52- 54	56-58
Обхват груди	80-84	88-92	96-100	104-108	112-116
Длина изделия по спинке	54-58	60-63	61-64	62-66	63-69
Обхват бёдер	84-88	92-96	100-104	108-112	116-120
Высота кокетки	21	22	23	24,5	26
Высота проймы	15	15,5	16-16,5	17	18
Длина наборного ряда по горловине спинки	17	18	19	20	21
Глубина горловины по переду ТОП (без учёта обвязки)	13	13	13,5	13,5	13,5

СХЕМА изделия:



ВП - высота проймы

ДИ - длина изделия по спинке

ШИ - ширина изделия

ВК - высота кокетки

ГГ - глубина горловины

Плотность вязания основного Узора:

в 1 см - 2,4 п. в ширину и 2,6 р. в высоту.

СВОБОДА ОБЛЕГАННЯ для вязания ТОПА для всех размеров от 40 до 58 равна 12 см.

Подробное видео как изменить ШИРИНУ изделия (уменьшить, либо увеличить Свободу облегания) ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/2GfbFN4ojiE>

Подробное видео по РАСЧЁТАМ смотрите по ссылке на YouTube:

https://youtu.be/_a_vt2OKvnI

ПОРЯДОК РАБОТЫ для вязания ТОПА:

1. Начинаем вязать топ с набора петель на горловину спинки. Делаем прибавки вдоль линии плеча.

Подробное видео по Началу вязания (набор петель) смотрите по ссылке на YouTube:

https://youtu.be/O9cIFaf_7i4

2. После того, как все прибавки связаны по спинке, переходим к вязанию спинки по прямой без прибавок на необходимую высоту кокетки.

Подробное видео вязание Спинки 2 часть смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/kt8wbFul1bY>

3. Набираем петли для вязаниялевой полочки Переда и формируем горловину.

Подробное видео набор петельлевой полочки смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/ТИ1r1ZSBP1w>

4. Набираем петли для вязанияправой полочки Переда и формируем горловину.

Подробное видео набор петельправой полочки смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/pAkRLT5j04I>

5. После того, как горловина сформирована и перед провязан на необходимую высоту кокетки, соединяем в круг Перед и Спинку, набираем петли Подрезов, вяжем тело топа на необходимую длину до резинки по низу изделия.

Подробное видео СОЕДИНЕНИЕ Переда и Спинки в круг, подрезы, смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/OftChZVLetk>

6. Горизонтальные вытачки. О необходимости вязать вытачки именно для ВАС вы можете прочесть данную информацию ниже в описании.

Подробное видео по вязанию горизонтальных вытачек смотрите по ссылке на YouTube:

https://youtu.be/EpuFM4_FwEI

7. Оформляем низ изделия: вяжем резинку.

Подробное видео по вязанию НИЗА топа смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/uVX8uBkh0xA>

8. Закрытие петель п/п резинки при помощи иглы.

Подробное видео по закрытию петель смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/GAbw4dcRNDA>

9. Набираем петли для вязания рукавов и вяжем рукава на необходимую длину согласно Узора.

Подробное видео по набору петель для вязания рукавов смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/f-Gi-dsAof0>

10. Обвязка Горловины п/п резинкой.

Подробное видео по обвязке горловины смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/64X-ld7JknQ>

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ НАГРУДНЫЕ ВЫТАЧКИ

Если разница между длиной Спинки и Переда более 3 см в сторону Переда, то в данном случае целесообразно провязать горизонтальные нагрудные вытачки. Для того, чтобы нагрудная вытачка была менее заметна в полотне, желательно провязывать рассеянные нагрудные вытачки укороченными рядами по Переду.

Т.е. провязать недостающее количество рядов по Переду изделия, компенсируя разницу между длиной Переда и Спинки.

Данная разница в длинах может возникнуть в связи с особенностями фигуры (большая грудь, живот, сутулая спина и т.п.)

Снятие мерок для определения длины Переда и Спинки.

Обозначьте низ изделия (при помощи шнура), после этого приложите сантиметровую ленту условно к середине плечевого шва и снимайте мерку через середину груди (по самой выступающей её точке) до низа изделия по Переду.

И из этой же точки по Спинке до низа изделия.

При этом сантиметровую ленту прикладывать к телу необходимо только в том случае, если изделие вяжется облегającego/полуоблегającego силуэта. Если изделие свободного силуэта, то в этом случае сантиметровую ленту опускаем вниз прямо, не прижимая к телу.

Из полученной разницы длин между Передом и Спинки вычитаем 3 см (норма для вязанного полотна) и получаем именно ту величину (высота горизонтальной вытачки), на которую необходимо компенсировать разницу.

Например:

Длина Переда 64 см

Длина Спинки 59 см

Разница составляет 5 см (Перед длиннее Спинки на 5 см)

Вычитаем из 5 см 3 см (норма для вязанных изделий) = 2 см

Т.о., высота горизонтальной нагрудной вытачки должна составить 2 см

Переводим см в ряды:

$2 \text{ см} * 3 \text{ р} = 6 \text{ р}$

Начинать вязать нагрудные вытачки необходимо по линии груди, обычно это линия идёт после подрезов. Т.е., после того как набрали петли подрезов и перешли на вязание Тела изделия, можно провязывать нагрудные вытачки.

В данном примере высота вытачки составляет 6 рядов. Т.е., для того, чтобы эти дополнительные ряды по переду были менее заметны, можно провязать 3 раза по 2 укороченных ряда через равное количество рядов друг от друга по переду. Таким образом, распределяя необходимое количество дополнительных рядов вытачки по переду изделия, мы провязываем рассеянную нагрудную вытачку. При дынном способе вязания дополнительных рядов, вытачку в полотне менее заметно.

Принцип вязания укороченных рядов по Переду:

По Переду изделия, в лицевом ряду, мы не довязываем до бокового шва примерно 5-6 п., поворачиваем вязание на изнаночную сторону.

По изнаночной стороне также не довязываем до бокового шва 5-6 п и поворачиваем вязание на лицевую сторону.

В следующем лицевом ряду мы снова вяжем Тело изделия по кругу, при этом провязываем сдвоенные петли (место разворота) по узору.

Далее вяжем «Тело» по кругу до следующей точки, где будем вязать укороченные ряды вытачки по лицевой глади.

И так повторяем вязание укороченных рядов необходимое количество раз, через равное количество рядов друг от друга, согласно вашим расчётам.

Также горизонтальные вытачки могут вывязываться по Спинке, если в связи с особенностями фигуры, длина Спинки больше длины Переда более, чем на 3 см.

При этом расчёт высоты вытачки по Спинке в этом случае производится точно так же, как и по Переду.

РАСЧЁТЫ для вязания ТОПА.

Расчет на РАЗМЕР 40-42

1. **Определяем какое количество петель должно быть по Телу изделия:**

$$\text{ОГ} + \text{СО} = 84 \text{ см} + 12 \text{ см} = 96 \text{ см}$$

Переводим см в петли:

$$96 \text{ см} \times 2,4 \text{ п} = 230 \text{ п}$$

2. **Набор петель для горловины спинки.**

Ширина горловины по спинке для набора петель составляет 17 см, переводим см в петли:
 $17 \text{ см} * 2,4 \text{ п} = 40 \text{ п}$ (набираем чётное количество п)

3. **Определяем какое количество рядов с прибавками необходимо провязать по Спинке.**

Общее количество петель по Телу изделия должно быть 230 п, включая петли Подрезов.

На Подрезы оставляем по 5 п с той и другой стороны, т.е. 10 п Подрезов.

$$230 \text{ п} - 10 \text{ п} = 220 \text{ п} \text{ (количество п без П)}$$

220 п это количество петель по Перед и Спинке.

$$220 \text{ п} / 2 = 110 \text{ п} - \text{отдельно по Перед и Спинке.}$$

На Спинке у нас уже есть 40 п при наборе, т.е. ещё необходимо набрать 70 п.

$$110 \text{ п} - 40 \text{ п} = 70 \text{ п}$$

Т.к. прибавки при вязании данного изделия мы делаем по 4 п в каждом лиц ряду (через 1 ряд), то нам необходимо провязать таких рядов с прибавками 17 рядов:

$70 \text{ п} / 4 \text{ п} = 17 \text{ р.}$ (лицевых рядов). Всего мы провяжем 34 ряда (лиц и изн) и прибавим 68 п.

Итого: после прибавок на спинке получим $40 \text{ п} + 68 \text{ п} = 108 \text{ п}$.

4. РОСТОК

Высота Ростка в данном размере составляет 3 см.

Высота Кокетки 21 см без учёта роста.

$$21 \text{ см} + 3 \text{ см} = 24 \text{ см}$$

При этом, мы должны сделать корректировку ВК по Спинке на 2 см от смещения линии Переда.

$$24 \text{ см} - 2 \text{ см} = 22 \text{ см}$$

Переводим см в ряды:

$$22 \text{ см} * 2,6 \text{ р} = 58 \text{ р (общая высота Спинки с учётом Ростка)}.$$

По Спинке с прибавками мы провязываем 34 р

Т.е. по Спинке без прибавок необходимо провязать по прямой ещё 24 р.

$$58 \text{ р} - 34 \text{ р} = 24 \text{ р}$$

5. ПЕРЕД

По линии плеча, с той и другой стороны Спинки, набираем петли для вязания полочек.

Петли набираем по одной петле из каждого ряда. Т.е., на каждую полочку набираем по 34 п.

Для набора петель на правую полочку первую петлю поднимаем от маркера, который обозначает последний ряд прибавок по Спинке и набираем вверх к петлям Горловины 34 п.

Далее, поворачиваем вязание на изнаночную сторону и провязываем поднятые петли все изнаночными.

Для набора петель на левую полочку поднимаем из каждой кромочной петли от горловины по линии плеча по две петли, итого, надо набрать 34 п до маркера, который обозначает последний ряд прибавок по Спинке.

Далее, поворачиваем вязание на изнаночную сторону и провязываем изнаночными набранные петли до конца ряда.

В следующем лиц ряду делаем убавки по петлям Полочки. Всего будет 2 ряда с убавками.

Т.е., по петлям Полочки останется 32 п.

Убавки по правой полочке: от начала ряда кромочную п снимаем, провязываем 1 лиц п, следующие 2 п провязываем вместе одной лиц с наклоном влево. Остальные петли распределяем на раппорты основного Узора и провязываем Узор с 1 ряда.

Изнаночный ряд провязываем все петли по Узору.

Убавки по левой полочке: от начала ряда распределяем петли на узор: кромочную п снимаем не провязанной; провязываем 2 лиц п, далее провязываем все петли по Узору, не довязав до конца ряда 6 петель. На этих 6 петлях узор не провязываем. Далее мы еще провязываем 2 лиц п и делаем убавку: следующие 2 п провязываем вместе одной лиц с наклоном вправо, провязываем до конца ряда 2 лиц п.

Изнаночный ряд провязываем все петли по Узору.

В следующем лиц ряду мы делаем ещё одну убавку по петлям Полочки точно так же, как в 1 ряду, далее, все последующие ряды вяжем без убавок.

$34 \text{ п} - 2 \text{ п (убавка по п Полочки)} = 32 \text{ п.}$

После убавок, по Переду на двух полочках будет $32 \text{ п} + 32 \text{ п} = 64 \text{ п.}$

Всего по Переду должно быть 108 п.

$108 \text{ п} - 64 \text{ п} = 44 \text{ п}$

44 п необходимо набрать по горловине.

ВК по Переду равна 21 см, переводим см в ряды:

$21 \text{ см} * 2,6 \text{ р} = 54 \text{ р. (высота кокетки по переду)}$

6. ГОРЛОВИНА по Переду

Определяем Глубину горловины по Переду.

$$ГГ = 13 \text{ см}$$

К данной величине прибавляем 2 см — это величина, на которую линия плеча смещается в сторону Спинки.

$$13 + 2 = 15 \text{ см (общая ГГ)}$$

Переводим см в ряды:

$$15 \text{ см} * 2,6 \text{ р} = 38 \text{ р}$$

Для формирования округлой горловины необходимо делать прибавки вдоль линии горловины. Для этого от края горловины отступаем 3 петли и делаем прибавки.

Всего необходимо прибавить 44 п, по 22 п с каждой стороны полочек.

Определяем частоту прибавок:

$$22 \text{ п} / 3 \text{ части} = 7/7/8$$

1 часть – 8 раз по 1 п в каждом лицевом ряду.

2 часть – 3 раза по 2 п в каждом лицевом ряду. (1 петлю переносим в 1 часть)

3 часть – 8 п прибавки в центральной части горловины.

Распределение по факту получим: 8/6/8

Всего формирование горловины составит 22 р:

1 часть – 16 р

2 часть – 6 р

Общая глубина горловины должна составить 38 р.


С прибавками – 22 р.

$$38 \text{ р} - 22 \text{ р} = 16 \text{ р.}$$

Необходимо провязать по прямой по переду до формирования горловины (до прибавок)

16 р.

СХЕМА распределения прибавок петель Горловины



7. Соединение правой и левой Полочек

После того, как правая и левая Полочки связаны на необходимую высоту, сделаны прибавки 1 и 2 части, на каждой полочке будет по 46 п (32 п + 14 п), соединяем полочки вместе.

Для этого провязываем лиц ряд петель первой полочки, добавляем 16 п 3 части путём наброса петель и далее, провязываем лиц ряд второй полочки согласно Узора.

По Переду получили $46 \text{ п} + 46 \text{ п} + 16 \text{ п} = 108 \text{ п}$.

Затем вяжем поворотными рядами Перед по прямой еще 16 р до соединения Переда и Спинки в круг.

$$ВК = 21 \text{ см} * 2,6 \text{ р} = 54 \text{ р}$$

Провязали по Горловине 38 р.

$$54 \text{ р} - 38 \text{ р} = 16 \text{ р.}$$

8. Соединение Переда и Спинки.

После того, как Спинка и Полочки связаны на необходимую высоту, соединяем их вместе.

Для этого провязываем лиц ряд петель Переда, далее путём наброса петель набираем необходимое количество петель Подрезов (5 п), провязываем петли Спинки, набираем такое же количество петель Подрезов (5 п) и далее вяжем тело Топа по кругу.

После соединения Полочек и Спинки, количество петель по Телу топа с учётом петель подрезов составило:

$$\underline{108 \text{ п (Спинка)} + 108 \text{ п (Перед)} + 10 \text{ п (Подрезы)} = 226 \text{ п.}}$$

Далее, по бокам топа, где мы набирали петли для Подрезов и которые не были задействованы в вязании основного Узора, можно на этих петлях провязать Узором п/п резинкой, либо просто лицевой гладью.

Вяжем Тело Топа на необходимую длину и переходим на вязание низа изделия, который мы вяжем п/п резинкой. Для этого, последний ряд перед переходом на вязание резинки провязываем спицами на 0,5-1 размер меньше основного номера спиц и делаем убавки, если это вам необходимо, согласно вашему Обхвату Бёдер.

Резинку вяжем на высоту 6-9 см и закрываем при помощи иглы, либо любым удобным для вас способом.

9. РУКАВА

ВП = 15 см

Переводим см в ряды: $15 \text{ см} * 2 * 2,6 \text{ р} = 78 \text{ р}$ (по кругу)

ШР = 30 см

Проверка:

Количество рядов по Переду – 54 р

Количество рядов по Спинке (по прямой) – 24 р

Итого на пройму получаем 78 р, что соответствует ВП 15 см по Переду и Спинке.

Для вязания рукавов необходимо поднять петли по пройме из кромочных петель + петли Подрезов.

Поднимать петли можно при помощи крючка, либо сразу на спицы. Поднимаем петли и вяжем рукава на спицы на 1 размер меньше основного номера 3,0 мм.

Частота поднятия петель по Пройме:

По переду и Спинке необходимо поднять одинаковое количество. Всего ВП - 39 р по Переду и 39 р по Спинке.

Плотность узора «п/п резинки» составляет 2,8 п в 1 см.

Для ШР 30 см, необходимо набрать на каждый Рукав по 84 п.

По петлям Подрезов поднимем 5-6 петель, остаётся по петлям проймы поднять 84 п – 6 п = 78 п.

По 39 п по Переду и Спинке, т.е. из каждого ряда поднимаем по 1 п.

После того, как подняли петли вяжем рукав п/п резинкой на необходимую длину и закрываем петли при помощи иглы, либо любым удобным для вас способом.

ПРИ вязании ажурного рукава, расчет необходимого количества петель для поднятия на каждый рукав производим следующим образом:

ШР = 30 см

Плотность ажурного узора 2,4 п в 1 см.

30 см * 2,4 п = 72 п.

В этом случае, поднимать петли необходимо будет с частотой:

Всего надо набрать 72 п, в т.ч. 6 п из подрезов, получаем, что по П и СП необходимо поднять: по 33 п.

72 – 6 = 66 п

66 п / 2 = 33 п

Всего высота в рядах П и СП – 39 рядов, нам надо поднять 33 п, т.е. пропустить 6 рядов из 39.

При этом получаем примерную частоту поднятия петель: 4 п поднимаем из каждого ряда, 1 ряд пропускаем и т.д.

!!!ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ УВЕЛИЧИТЬ ширину рукава, для этого вам необходимо увеличить ВП. Чтобы увеличить ВП, достаточно добавить уже к рассчитанному количеству рядов КОКЕТКИ Переда и Спинки одинаковое количество рядов.

Например:

Если вы хотите увеличить ШР на 3-4 см, то в этом случае вам необходимо провязать дополнительно по Переду и Спинке по 4-6 дополнительных рядов и только после этого соединять П и СП в круг.

Расчет на РАЗМЕР 44-46

1. Определяем какое количество петель должно быть по Телу изделия:

ОГ + СО = 92 см + 12 см = 104 см

Переводим см в петли:

104 см × 2,4 п = 250 п

2. Набор петель для горловины спинки.

Ширина горловины по спинке для набора петель составляет 18 см, переводим см в петли:
18 см * 2,4 п = 44 п (набираем чётное количество п)

3. Определяем какое количество рядов с прибавками необходимо провязать по Спинке.

Общее количество петель по Телу изделия должно быть 250 п, включая петли Подрезов.

На Подрезы оставляем по 6 п с той и другой стороны, т.е. 12 п Подрезов.

$$250 \text{ п} - 12 \text{ п} = 238 \text{ п} \text{ (количество п без П)}$$

238 п это количество петель по Переду и Спинке.

$$238 \text{ п} / 2 = 119 \text{ п} - \text{отдельно по Переду и Спинке, } \underline{\text{округляем до чётного значения 120 п}}$$

На Спинке у нас уже есть 44 п при наборе, т.е. ещё необходимо набрать 76 п.

$$120 \text{ п} - 44 \text{ п} = 76 \text{ п}$$

Т.к. прибавки при вязании данного изделия мы делаем по 4 п в каждом лиц ряду (через 1 ряд), то нам необходимо провязать таких рядов с прибавками 19 рядов:

$$76 \text{ п} / 4 \text{ п} = 19 \text{ р. (лицевых рядов). Всего мы провяжем 38 ряда (лиц и изн) и прибавим 76 п.}$$

Итого: после прибавок на спинке получим $44 \text{ п} + 76 \text{ п} = 120 \text{ п}$.

4. РОСТОК

Высота Ростка в данном размере составляет 3 см.

Высота Кокетки 22 см без учёта ростка.

$$22 \text{ см} + 3 \text{ см} = 25 \text{ см}$$

При этом, мы должны сделать корректировку ВК по Спинке на 2 см от смещения линии Переда.

$$25 \text{ см} - 2 \text{ см} = 23 \text{ см}$$

Переводим см в ряды:

$$23 \text{ см} * 2,6 \text{ р} = 60 \text{ р} \text{ (общая высота Спинки с учётом Ростка).}$$

По Спинке с прибавками мы провязываем 38 р

Т.е. по Спинке без прибавок необходимо провязать по прямой ещё 22 р.

60 р – 38 р = 22 р

5. ПЕРЕД

По линии плеча, с той и другой стороны Спинки, набираем петли для вязания полочек.

Петли набираем по одной петле из каждого ряда. Т.е., на каждую полочку набираем по 38 п.

Для набора петель на правую полочку первую петлю поднимаем от маркера, который обозначает последний ряд прибавок по Спинке и набираем вверх к петлям Горловины 38 п.

Далее, поворачиваем вязание на изнаночную сторону и провязываем поднятые петли все изнаночными.

Для набора петель на левую полочку поднимаем из каждой кромочной петли по линии плеча по две петли, итого, надо набрать 38 п до маркера, который обозначает последний ряд прибавок по Спинке.

Далее, поворачиваем вязание на изнаночную сторону и провязываем изнаночными набранные петли до конца ряда.

В следующем лиц ряду делаем убавки по петлям Полочки. Всего будет 2 ряда с убавками.

Т.е., по петлям Полочки останется 36 п.

Убавки по правой полочке: от начала ряда кромочную п снимаем, провязываем 1 лиц п, следующие 2 п провязываем вместе одной лиц с наклоном влево. Остальные петли распределяем на раппорты основного Узора и провязываем Узор с 1 ряда.

Изнаночный ряд провязываем все петли по Узору.

Убавки по левой полочке: от начала ряда распределяем петли на узор: кромочную п снимаем не провязанной; провязываем 2 лиц п, далее провязываем все петли по Узору,

не довязав до конца ряда 6 петель. На этих 6 петлях узор не провязываем. Далее мы еще провязываем 2 лиц п и делаем убавку: следующие 2 п провязываем вместе одной лиц с наклоном вправо, провязываем до конца ряда 2 лиц п.

Изнаночный ряд провязываем все петли по Узору.

В следующем лиц ряду мы делаем ещё одну убавку по петлям Полочки точно так же, как в 1 ряду, далее, все последующие ряды вяжем без убавок.

$$38 \text{ п} - 2 \text{ п (убавка по п Полочки)} = 36 \text{ п.}$$

После убавок, по Переду на двух полочках будет $36 \text{ п} + 36 \text{ п} = 72 \text{ п}$.

Всего по Переду должно быть 120 п.

$$120 \text{ п} - 72 \text{ п} = 48 \text{ п}$$

48 п необходимо набрать по горловине.

ВК по Переду равна 22 см, переводим см в ряды:

$$22 \text{ см} * 2,6 \text{ р} = 58 \text{ р. (высота кокетки по переду)}$$

6. ГОРЛОВИНА по Переду

Определяем Глубину горловины по Переду.

$$\Gamma\Gamma = 13 \text{ см}$$

К данной величине прибавляем 2 см — это величина, на которую линия плеча смещается в сторону Спинки.

$$13 + 2 = 15 \text{ см (общая } \Gamma\Gamma)$$

Переводим см в ряды:

$$15 \text{ см} * 2,6 \text{ р} = 38 \text{ р}$$

Для формирования округлой горловины необходимо делать прибавки вдоль линии горловины. Для этого от края горловины отступаем 3 петли и делаем прибавки.

Всего необходимо прибавить 48 п, по 24 п с каждой стороны полочек.

Определяем частоту прибавок:

$$24 \text{ п} / 3 \text{ части} = 8/8/8$$

1 часть – 8 раз по 1 п в каждом лицевом ряду.

2 часть – 4 раза по 2 п в каждом лицевом ряду.

3 часть – 8 п прибавки в центральной части горловины.

Всего формирование горловины составит 24 р:

1 часть – 16 р

2 часть – 8 р

Общая глубина горловины должна составить 38 р.


С прибавками – 24 р.

$$38 \text{ р} - 24 \text{ р} = 14 \text{ р.}$$

Необходимо провязать по прямой по переду до формирования горловины (до прибавок)

14 р.

СХЕМА распределения прибавок петель Горловины



7. Соединение правой и левой Полочек

После того, как правая и левая Полочки связаны на необходимую высоту, сделаны прибавки 1 и 2 части, на каждой полочке будет по 52 п (36 п + 16 п), соединяем полочки вместе.

Для этого провязываем лиц ряд петель первой полочки, добавляем 16 п 3 части путём наброса петель и далее, провязываем лиц ряд второй полочки согласно Узора.

По Переду получили $52 \text{ п} + 52 \text{ п} + 16 \text{ п} = 120 \text{ п}$.

Затем вяжем поворотными рядами Перед по прямой еще 20 р до соединения Переда и Спинки в круг.

$$\text{ВК} = 22 \text{ см} * 2,6 \text{ р} = 58 \text{ р}$$

Провязали по Горловине 38 р.

$$58 \text{ р} - 38 \text{ р} = 20 \text{ р}.$$

8. Соединение Переда и Спинки.

После того, как Спинка и Полочки связаны на необходимую высоту, соединяем их вместе.

Для этого провязываем лиц ряд петель Переда, далее путём наброса петель набираем необходимое количество петель Подрезов (6 п), провязываем петли Спинки, набираем такое же количество петель Подрезов (6 п) и далее вяжем тело Топа по кругу.

После соединения Полочек и Спинки, количество петель по Телу топа с учётом петель подрезов составило:

$$\underline{120 \text{ п (Спинка)} + 120 \text{ п (Перед)} + 12 \text{ п (Подрезы)} = 252 \text{ п}.$$

Далее, по бокам топа, где мы набирали петли для Подрезов и которые не были задействованы в вязании основного Узора, можно на этих петлях провязать Узором п/п резинкой, либо просто лицевой гладью.

Вяжем Тело Топа на необходимую длину и переходим на вязание низа изделия, который мы вяжем п/п резинкой. Для этого, последний ряд перед переходом на вязание резинки провязываем спицами на 0,5-1 размер меньше основного номера спиц и делаем убавки, если это вам необходимо, согласно вашему Обхвату Бёдер.

Резинку вяжем на высоту 6-9 см и закрываем при помощи иглы, либо любым удобным для вас способом.

9. РУКАВА

$$\text{ВП} = 15,5 \text{ см}$$

$$\text{Переводим см в ряды: } 15,5 \text{ см} * 2 * 2,6 \text{ р} = 80 \text{ р (по кругу)}$$

$$\text{ШР} = 31 \text{ см}$$

Проверка:

Количество рядов по Переду – 58 р

Количество рядов по Спинке (по прямой) – 22 р

Итого на пройму получаем 80 р, что соответствует ВП 15,5 см по Переду и Спинке.

Для вязания рукавов необходимо поднять петли по пройме из кромочных петель + петли Подрезов.

Поднимать петли можно при помощи крючка, либо сразу на спицы. Поднимаем петли и вяжем рукава на спицы на 1 размер меньше основного номера 3,0 мм.

Частота поднятия петель по Пройме:

По переду и Спинке необходимо поднять одинаковое количество. Всего ВП - 40 р по Переду и 40 р по Спинке.

Плотность узора «п/п резинки» составляет 2,8 п в 1 см.

Для ШР 31 см, необходимо набрать на каждый Рукав по 86 п.

По петлям Подрезов поднимем 6 петель, остаётся по петлям проймы поднять 80 п.

По 40 п по Переду и Спинке, т.е. из каждого ряда поднимаем по 1 п.

После того, как подняли петли вяжем рукав п/п резинкой на необходимую длину и закрываем петли при помощи иглы, либо любым удобным для вас способом.

ПРИ вязании ажурного рукава, расчет необходимого количества петель для поднятия на каждый рукав производим следующим образом:

ШР = 31 см

Плотность ажурного узора 2,4 п в 1 см.

$31 \text{ см} * 2,4 \text{ п} = 75 \text{ п}$, для кратности узора 4, берем 76 п.

В этом случае, поднимать петли необходимо будет с частотой:

Всего надо набрать 76 п, в т.ч. 6 п из подрезов, получаем, что по П и СП необходимо поднять: по 35 п.

$76 - 6 = 70 \text{ п}$

$70 \text{ п} / 2 = 35 \text{ п}$

Всего высота в рядах П и СП – 40 рядов, нам надо поднять 35 п, т.е. пропустить 5 рядов из 40.

При этом получаем примерную частоту поднятия петель: 4 п поднимаем из каждого ряда, 1 ряд пропускаем и т.д.

!!!ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ УВЕЛИЧИТЬ ширину рукава, для этого вам необходимо увеличить ВП. Чтобы увеличить ВП, достаточно добавить уже к рассчитанному количеству рядов КОКЕТКИ Переда и Спинки одинаковое количество рядов.

Например:

Если вы хотите увеличить ШР на 3-4 см, то в этом случае вам необходимо провязать дополнительно по Переду и Спинке по 4-6 дополнительных рядов и только после этого соединять П и СП в круг.

Расчет на РАЗМЕР 48-50

1. Определяем какое количество петель должно быть по Телу изделия:

$$\text{ОГ} + \text{СО} = 100 \text{ см} + 12 \text{ см} = 112 \text{ см}$$

Переводим см в петли:

$$112 \text{ см} \times 2,4 \text{ п} = 268 \text{ п}$$

2. Набор петель для горловины спинки.

Ширина горловины по спинке для набора петель составляет 19 см, переводим см в петли:
 $19 \text{ см} * 2,4 \text{ п} = 46 \text{ п}$ (набираем чётное количество п)

3. Определяем какое количество рядов с прибавками необходимо провязать по Спинке.

Общее количество петель по Телу изделия должно быть 268 п, включая петли Подрезов.

На Подрезы оставляем по 7 п с той и другой стороны, т.е. 14 п Подрезов.

$$268 \text{ п} - 14 \text{ п} = 254 \text{ п} \text{ (количество п без П)}$$

254 п это количество петель по Переду и Спинке.

$$254 \text{ п} / 2 = 127 \text{ п} - \text{отдельно по Переду и Спинке, } \underline{\text{округляем до чётного значения 126 п}}$$

На Спинке у нас уже есть 46 п при наборе, т.е. ещё необходимо набрать 80 п.

$$126 \text{ п} - 46 \text{ п} = 80 \text{ п}$$

Т.к. прибавки при вязании данного изделия мы делаем по 4 п в каждом лиц ряду (через 1 ряд), то нам необходимо провязать таких рядов с прибавками 20 рядов:

$$80 \text{ п} / 4 \text{ п} = 20 \text{ р. (лицевых рядов). Всего мы провяжем 40 ряда (лиц и изн) и прибавим 80 п.$$

Итого: после прибавок на спинке получим $46 \text{ п} + 80 \text{ п} = 126 \text{ п}$.

4. РОСТОК

Высота Ростка в данном размере составляет 3,5 см.

Высота Кокетки 23 см без учёта ростка.

$$23 \text{ см} + 3,5 \text{ см} = 26,5 \text{ см}$$

При этом, мы должны сделать корректировку ВК по Спинке на 2 см от смещения линии Переда.

$$26,5 \text{ см} - 2 \text{ см} = 24,5 \text{ см}$$

Переводим см в ряды:

$$24,5 \text{ см} * 2,6 \text{ р} = 64 \text{ р} \text{ (общая высота Спинки с учётом Ростка).}$$

По Спинке с прибавками мы провязываем 40 р

Т.е. по Спинке без прибавок необходимо провязать по прямой ещё 24 р.

$$64 \text{ р} - 40 \text{ р} = 24 \text{ р}$$

5. ПЕРЕД

По линии плеча, с той и другой стороны Спинки, набираем петли для вязания полочек.

Петли набираем по одной петле из каждого ряда. Т.е., на каждую полочку набираем по 40 п.

Для набора петель на правую полочку первую петлю поднимаем от маркера, который обозначает последний ряд прибавок по Спинке и набираем вверх к петлям Горловины 40 п.

Далее, поворачиваем вязание на изнаночную сторону и провязываем поднятые петли все изнаночными.

Для набора петель на левую полочку поднимаем из каждой кромочной петли по линии плеча по две петли, итого, надо набрать 40 п до маркера, который обозначает последний ряд прибавок по Спинке.

Далее, поворачиваем вязание на изнаночную сторону и провязываем изнаночными набранные петли до конца ряда.

В следующем лиц ряду делаем убавки по петлям Полочки. Всего будет 2 ряда с убавками.

Т.е., по петлям Полочки останется 38 п.

Убавки по правой полочке: от начала ряда кромочную п снимаем, провязываем 1 лиц п, следующие 2 п провязываем вместе одной лиц с наклоном влево. Остальные петли распределяем на раппорты основного Узора и провязываем Узор с 1 ряда.

Изнаночный ряд провязываем все петли по Узору.

Убавки по левой полочке: от начала ряда распределяем петли на узор: кромочную п снимаем не провязанной; провязываем 2 лиц п, далее провязываем все петли по Узору, не довязав до конца ряда 6 петель. На этих 6 петлях узор не провязываем. Далее мы еще провязываем 2 лиц п и делаем убавку: следующие 2 п провязываем вместе одной лиц с наклоном вправо, провязываем до конца ряда 2 лиц п.

Изнаночный ряд провязываем все петли по Узору.

В следующем лиц ряду мы делаем ещё одну убавку по петлям Полочки точно так же, как в 1 ряду, далее, все последующие ряды вяжем без убавок.

$40 \text{ п} - 2 \text{ п (убавка по п Полочки)} = 38 \text{ п.}$

После убавок, по Переду на двух полочках будет $38 \text{ п} + 38 \text{ п} = 76 \text{ п.}$

Всего по Переду должно быть 126 п.

$126 \text{ п} - 76 \text{ п} = 50 \text{ п}$

50 п необходимо набрать по горловине.

ВК по Переду равна 23 см, переводим см в ряды:

$23 \text{ см} * 2,6 \text{ р} = 60 \text{ р. (высота кокетки по переду)}$

6. ГОРЛОВИНА по Переду

Определяем Глубину горловины по Переду.

$$ГГ = 13,5 \text{ см}$$

К данной величине прибавляем 2 см — это величина, на которую линия плеча смещается в сторону Спинки.

$$13,5 + 2 = 15,5 \text{ см (общая ГГ)}$$

Переводим см в ряды:

$$15,5 \text{ см} * 2,6 \text{ р} = 40 \text{ р}$$

Для формирования округлой горловины необходимо делать прибавки вдоль линии горловины. Для этого от края горловины отступаем 3 петли и делаем прибавки.

Всего необходимо прибавить 50 п, по 25 п с каждой стороны полочек.

Определяем частоту прибавок:

$$25 \text{ п} / 3 \text{ части} = 8/8/9$$

1 часть – 8 раз по 1 п в каждом лицевом ряду.

2 часть – 4 раза по 2 п в каждом лицевом ряду.

3 часть – 9 п прибавки в центральной части горловины.

Всего формирование горловины составит 24 р:

1 часть – 16 р

2 часть – 8 р


Общая глубина горловины должна составить 40 р.

С прибавками – 24 р.

$$40 \text{ р} - 24 \text{ р} = 16 \text{ р.}$$

Необходимо провязать по прямой по переду до формирования горловины (до прибавок)

16 р.



7. Соединение правой и левой Полочек

После того, как правая и левая Полочки связаны на необходимую высоту, сделаны прибавки 1 и 2 части, на каждой полочке будет по 54 п (38 п + 16 п), соединяем полочки вместе.

Для этого провязываем лиц ряд петель первой полочки, добавляем 18 п 3 части путём наброса петель и далее, провязываем лиц ряд второй полочки согласно Узора.

По Переду получили 54 п + 54 п + 18 п = 126 п.

Затем вяжем поворотными рядами Перед по прямой еще 20 р до соединения Переда и Спинки в круг.

$$ВК = 23 \text{ см} * 2,6 \text{ р} = 60 \text{ р}$$

Провязали по Горловине 40 р.

$$60 \text{ р} - 40 \text{ р} = 20 \text{ р.}$$

8. Соединение Переда и Спинки.

После того, как Спинка и Полочки связаны на необходимую высоту, соединяем их вместе.

Для этого провязываем лиц ряд петель Переда, далее путём наброса петель набираем необходимое количество петель Подрезов (7 п), провязываем петли Спинки, набираем такое же количество петель Подрезов (7 п) и далее вяжем тело Топа по кругу.

После соединения Полочек и Спинки, количество петель по Телу топа с учётом петель подрезов составило:

$$\underline{126 \text{ п (Спинка)} + 126 \text{ п (Перед)} + 14 \text{ п (Подрезы)} = 266 \text{ п.}}$$

Далее, по бокам топа, где мы набирали петли для Подрезов и которые не были задействованы в вязании основного Узора, можно на этих петлях провязать Узором п/п резинкой, либо просто лицевой гладью.

Вяжем Тело Топа на необходимую длину и переходим на вязание низа изделия, который мы вяжем п/п резинкой. Для этого, последний ряд перед переходом на вязание резинки провязываем спицами на 0,5-1 размер меньше основного номера спиц и делаем убавки, если это вам необходимо, согласно вашему Обхвату Бёдер.

Резинку вяжем на высоту 6-9 см и закрываем при помощи иглы, либо любым удобным для вас способом.

9. РУКАВА

ВП = 16 см

Переводим см в ряды: $16 \text{ см} * 2 * 2,6 \text{ р} = 84 \text{ р}$ (по кругу)

ШР = 32 см

Проверка:

Количество рядов по Переду – 60 р

Количество рядов по Спинке (по прямой) – 24 р

Итого на пройму получаем 84 р, что соответствует ВП 16 см по Переду и Спинке.

Для вязания рукавов необходимо поднять петли по пройме из кромочных петель + петли Подрезов.

Поднимать петли можно при помощи крючка, либо сразу на спицы. Поднимаем петли и вяжем рукава на спицы на 1 размер меньше основного номера 3,0 мм.

Частота поднятия петель по Пройме:

По переду и Спинке необходимо поднять одинаковое количество. Всего ВП - 42 р по Переду и 42 р по Спинке.

Плотность узора «п/п резинки» составляет 2,8 п в 1 см.

Для ШР 32 см, необходимо набрать на каждый Рукав по 90 п.

$32 \text{ см} * 2,8 \text{ п} = 90 \text{ п}$

По петлям Подрезов поднимем 7 петель, остаётся по петлям проймы поднять $90 - 7 = 83$ п.

По 42 п по Переду и Спинке, т.е. из каждого ряда поднимаем по 1 п., за минусом 1 ряда.

После того, как подняли петли вяжем рукав п/п резинкой на необходимую длину и закрываем петли при помощи иглы, либо любым удобным для вас способом.

ПРИ вязании ажурного рукава, расчет необходимого количества петель для поднятия на каждый рукав производим следующим образом:

ШР = 32 см

Плотность ажурного узора 2,4 п в 1 см.

$32 \text{ см} * 2,4 \text{ п} = 77 \text{ п}$, для кратности узора 4 берём 80 п., либо 76 п.

В этом случае, поднимать петли необходимо будет с частотой:

Всего надо набрать 80 п, в т.ч. 7 п из подрезов, получаем, что по П и СП необходимо поднять: по 36 п.

$$80 - 7 = 73 \text{ п}$$

$$73 \text{ п} / 2 = 36,5 \text{ п}$$

Всего высота в рядах П и СП – 42 ряда, нам надо поднять 36 п, т.е. пропустить 6 рядов из 42.

При этом получаем примерную частоту поднятия петель: 4 п поднимаем из каждого ряда, 1 ряд пропускаем и т.д. По петлям П и СП поднимем 72 п и по петлям Подрезов поднимем ещё 8 п.

!!!ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ УВЕЛИЧИТЬ ширину рукава, для этого вам необходимо увеличить ВП. Чтобы увеличить ВП, достаточно добавить уже к рассчитанному количеству рядов КОКЕТКИ Переда и Спинки одинаковое количество рядов.

Например:

Если вы хотите увеличить ШР на 3-4 см, то в этом случае вам необходимо провязать дополнительно по Переду и Спинке по 4-6 дополнительных рядов и только после этого соединять П и СП в круг.

Расчет на РАЗМЕР 52-54

1. Определяем какое количество петель должно быть по Телу изделия:

$$\text{ОГ} + \text{СО} = 108 \text{ см} + 12 \text{ см} = 120 \text{ см}$$

Переводим см в петли:

$$120 \text{ см} * 2,4 \text{ п} = 288 \text{ п}$$

2. Набор петель для горловины спинки.

Ширина горловины по спинке для набора петель составляет 20 см, переводим см в петли:
 $20 \text{ см} * 2,4 \text{ п} = 48 \text{ п}$ (набираем чётное количество п)

3. Определяем какое количество рядов с прибавками необходимо провязать по Спинке.

Общее количество петель по Телу изделия должно быть 288 п, включая петли Подрезов.

На Подрезы оставляем по 8 п с той и другой стороны, т.е. 16 п Подрезов.

$288 \text{ п} - 16 \text{ п} = 272 \text{ п}$ (количество п без П)

272 п это количество петель по Переду и Спинке.

$272 \text{ п} / 2 = 136 \text{ п}$ – отдельно по Переду и Спинке.

На Спинке у нас уже есть 48 п при наборе, т.е. ещё необходимо набрать 88 п.

$136 \text{ п} - 48 \text{ п} = 88 \text{ п}$

Т.к. прибавки при вязании данного изделия мы делаем по 4 п в каждом лиц ряду (через 1 ряд), то нам необходимо провязать таких рядов с прибавками 22 ряда:

$88 \text{ п} / 4 \text{ п} = 22 \text{ р.}$ (лицевых ряда). Всего мы провяжем 44 ряда (лиц и изн) и прибавим 88 п.

Итого: после прибавок на спинке получим $48 \text{ п} + 88 \text{ п} = 136 \text{ п}$.

4. РОСТОК

Высота Ростка в данном размере составляет 4 см.

Высота Кокетки 24,5 см без учёта ростка.

$24,5 \text{ см} + 4 \text{ см} = 28,5 \text{ см}$

При этом, мы должны сделать корректировку ВК по Спинке на 2 см от смещения линии Переда.

$28,5 \text{ см} - 2 \text{ см} = 26,5 \text{ см}$

Переводим см в ряды:

$26,5 \text{ см} * 2,6 \text{ р} = 68 \text{ р}$ (общая высота Спинки с учётом Ростка).

По Спинке с прибавками мы провязываем 44 р

Т.е. по Спинке без прибавок необходимо провязать по прямой ещё 24 р.

$68 \text{ р} - 44 \text{ р} = 24 \text{ р}$

5. ПЕРЕД

По линии плеча, с той и другой стороны Спинки, набираем петли для вязания полочек.

Петли набираем по одной петле из каждого ряда. Т.е., на каждую полочку набираем по 44 п.

Для набора петель на правую полочку первую петлю поднимаем от маркера, который обозначает последний ряд прибавок по Спинке и набираем вверх к петлям Горловины 44 п.

Далее, поворачиваем вязание на изнаночную сторону и провязываем поднятые петли все изнаночными.

Для набора петель на левую полочку поднимаем из каждой кромочной петли по линии плеча по две петли, итого, надо набрать 44 п до маркера, который обозначает последний ряд прибавок по Спинке.

Далее, поворачиваем вязание на изнаночную сторону и провязываем изнаночными набранные петли до конца ряда.

В следующем лиц ряду делаем убавки по петлям Полочки. Всего будет 2 ряда с убавками.

Т.е., по петлям Полочки останется 42 п.

Убавки по правой полочке: от начала ряда кромочную п снимаем, провязываем 1 лиц п, следующие 2 п провязываем вместе одной лиц с наклоном влево. Остальные петли распределяем на раппорты основного Узора и провязываем Узор с 1 ряда.

Изнаночный ряд провязываем все петли по Узору.

Убавки по левой полочке: от начала ряда распределяем петли на узор: кромочную п снимаем не провязанной; провязываем 2 лиц п, далее провязываем все петли по Узору, не довязав до конца ряда 6 петель. На этих 6 петлях узор не провязываем. Далее мы еще

провязываем 2 лиц п и делаем убавку: следующие 2 п провязываем вместе одной лиц с наклоном вправо, провязываем до конца ряда 2 лиц п.

Изнаночный ряд провязываем все петли по Узору.

В следующем лиц ряду мы делаем ещё одну убавку по петлям Полочки точно так же, как в 1 ряду, далее, все последующие ряды вяжем без убавок.

$44 \text{ п} - 2 \text{ п (убавка по п Полочки)} = 42 \text{ п.}$

После убавок, по Переду на двух полочках будет $42 \text{ п} + 42 \text{ п} = 84 \text{ п.}$

Всего по Переду должно быть 136 п.

$136 \text{ п} - 84 \text{ п} = 52 \text{ п}$

52 п необходимо набрать по горловине.

ВК по Переду равна 24,5 см, переводим см в ряды:

$24,5 \text{ см} * 2,6 \text{ р} = 64 \text{ р.}$ (высота кокетки по переду)

6. ГОРЛОВИНА по Переду

Определяем Глубину горловины по Переду.

$ГГ = 13,5 \text{ см}$

К данной величине прибавляем 2 см — это величина, на которую линия плеча смещается в сторону Спинки.

$13,5 + 2 = 15,5 \text{ см (общая ГГ)}$

Переводим см в ряды:

$15,5 \text{ см} * 2,6 \text{ р} = 40 \text{ р}$

Для формирования округлой горловины необходимо делать прибавки вдоль линии горловины. Для этого от края горловины отступаем 3 петли и делаем прибавки.

Всего необходимо прибавить 52 п, по 26 п с каждой стороны полочек.

Определяем частоту прибавок:

$$26 \text{ п} / 3 \text{ части} = 9/8/9$$

1 часть – 9 раз по 1 п в каждом лицевом ряду.

2 часть – 4 раза по 2 п в каждом лицевом ряду.

3 часть – 9 п прибавки в центральной части горловины.

Всего формирование горловины составит 26 р:

1 часть – 18 р

2 часть – 8 р

Общая глубина горловины должна составить 40 р.


С прибавками – 26 р.

$$40 \text{ р} - 26 \text{ р} = 14 \text{ р}.$$

Необходимо провязать по прямой по переду до формирования горловины (до прибавок)

14 р.

СХЕМА распределения прибавок петель Горловины



7. Соединение правой и левой Полочек

После того, как правая и левая Полочки связаны на необходимую высоту, сделаны прибавки 1 и 2 части, на каждой полочке будет по 59 п (42 п + 17 п), соединяем полочки вместе.

Для этого провязываем лиц ряд петель первой полочки, добавляем 18 п 3 части путём наброса петель и далее, провязываем лиц ряд второй полочки согласно Узора.

По Переду получили 59 п + 59 п + 18 п = 136 п.

Затем вяжем поворотными рядами Перед по прямой еще 24 р до соединения Переда и Спинки в круг.

$$ВК = 24,5 \text{ см} * 2,6 \text{ р} = 64 \text{ р}$$

Провязали по Горловине 40 р.

$$64 \text{ р} - 40 \text{ р} = 24 \text{ р.}$$

8. Соединение Переда и Спинки.

После того, как Спинка и Полочки связаны на необходимую высоту, соединяем их вместе.

Для этого провязываем лиц ряд петель Переда, далее путём наброса петель набираем необходимое количество петель Подрезов (7 п), провязываем петли Спинки, набираем такое же количество петель Подрезов (7 п) и далее вяжем тело Топа по кругу.

После соединения Полочек и Спинки, количество петель по Телу топа с учётом петель подрезов составило:

$$\underline{136 \text{ п (Спинка)} + 136 \text{ п (Перед)} + 14 \text{ п (Подрезы)} = 286 \text{ п.}}$$

Далее, по бокам топа, где мы набирали петли для Подрезов и которые не были задействованы в вязании основного Узора, можно на этих петлях провязать Узором п/п резинкой, либо просто лицевой гладью.

Вяжем Тело Топа на необходимую длину и переходим на вязание низа изделия, который мы вяжем п/п резинкой. Для этого, последний ряд перед переходом на вязание резинки провязываем спицами на 0,5-1 размер меньше основного номера спиц и делаем убавки, если это вам необходимо, согласно вашему Обхвату Бёдер.

Резинку вяжем на высоту 6-9 см и закрываем при помощи иглы, либо любым удобным для вас способом.

9. РУКАВА

$$ВП = 17 \text{ см}$$

$$\text{Переводим см в ряды: } 17 \text{ см} * 2 * 2,6 \text{ р} = 88 \text{ р (по кругу)}$$

$$ШР = 34 \text{ см}$$

Проверка:

Количество рядов по Переду – 64 р

Количество рядов по Спинке (по прямой) – 24 р

Итого на пройму получаем 88 р, что соответствует ВП 17 см по Переду и Спинке.

Для вязания рукавов необходимо поднять петли по пройме из кромочных петель + петли Подрезов.

Поднимать петли можно при помощи крючка, либо сразу на спицы. Поднимаем петли и вяжем рукава на спицы на 1 размер меньше основного номера 3,0 мм.

Частота поднятия петель по Пройме:

По переду и Спинке необходимо поднять одинаковое количество. Всего ВП - 44 р по Переду и 44 р по Спинке.

Плотность узора «п/п резинки» составляет 2,8 п в 1 см.

Для ШР 34 см, необходимо набрать на каждый Рукав по 96 п.

$$34 \text{ см} * 2,8 \text{ п} = 96 \text{ п}$$

По петлям Подрезов поднимем 7-8 петель, остаётся по петлям проймы поднять $96 - 8 = 88$ п.

По 44 п по Переду и Спинке, т.е. из каждого ряда поднимаем по 1 п.

После того, как подняли петли вяжем рукав п/п резинкой на необходимую длину и закрываем петли при помощи иглы, либо любым удобным для вас способом.

ПРИ вязании ажурного рукава, расчет необходимого количества петель для поднятия на каждый рукав производим следующим образом:

$$\text{ШР} = 34 \text{ см}$$

Плотность ажурного узора 2,4 п в 1 см.

$$34 \text{ см} * 2,4 \text{ п} = 82 \text{ п, для кратности узора 4 берём } 80 \text{ п., либо } 84 \text{ п.}$$

В этом случае, поднимать петли необходимо будет с частотой:

Всего надо набрать 84 п, в т.ч. 7-8 п из подрезов, получаем, что по П и СП необходимо поднять: по 36 п.

$$84 - 8 = 76 \text{ п}$$

$$76 \text{ п} / 2 = 38 \text{ п}$$

Всего высота в рядах П и СП – 44 ряда, нам надо поднять 38 п, т.е. пропустить 6 рядов из 44.

При этом получаем примерную частоту поднятия петель: 4 п поднимаем из каждого ряда, 1 ряд пропускаем и т.д. По петлям П и СП поднимем 76 п и по петлям Подрезов поднимем ещё 8 п.

!!!ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ УВЕЛИЧИТЬ ширину рукава, для этого вам необходимо увеличить ВП. Чтобы увеличить ВП, достаточно добавить уже к рассчитанному количеству рядов КОКЕТКИ Переда и Спинки одинаковое количество рядов.

Например:

Если вы хотите увеличить ШР на 3-4 см, то в этом случае вам необходимо провязать дополнительно по Переду и Спинке по 4-6 дополнительных рядов и только после этого соединять П и СП в круг.

Расчет на РАЗМЕР 56-58

1. Определяем какое количество петель должно быть по Телу изделия:

$$\text{ОГ} + \text{СО} = 116 \text{ см} + 12 \text{ см} = 128 \text{ см}$$

Переводим см в петли:

$$128 \text{ см} \times 2,4 \text{ п} = 308 \text{ п}$$

2. Набор петель для горловины спинки.

Ширина горловины по спинке для набора петель составляет 21 см, переводим см в петли:
 $21 \text{ см} * 2,4 \text{ п} = 50 \text{ п}$ (набираем чётное количество п)

3. Определяем какое количество рядов с прибавками необходимо провязать по Спинке.

Общее количество петель по Телу изделия должно быть 308 п, включая петли Подрезов.

На Подрезы оставляем по 8 п с той и другой стороны, т.е. 16 п Подрезов.

$$308 \text{ п} - 16 \text{ п} = 292 \text{ п} \text{ (количество п без П)}$$

292 п это количество петель по Переду и Спинке.

$$292 \text{ п} / 2 = 146 \text{ п} - \text{отдельно по Переду и Спинке.}$$

На Спинке у нас уже есть 50 п при наборе, т.е. ещё необходимо набрать 96 п.

$$146 \text{ п} - 50 \text{ п} = 96 \text{ п}$$

Т.к. прибавки при вязании данного изделия мы делаем по 4 п в каждом лиц ряду (через 1 ряд), то нам необходимо провязать таких рядов с прибавками 24 ряда:

$$96 \text{ п} / 4 \text{ п} = 24 \text{ р. (лицевых рядов). Всего мы провяжем 48 рядов (лиц и изн) и прибавим 96 п.}$$

Итого: после прибавок на спинке получим $50 \text{ п} + 96 \text{ п} = 146 \text{ п}$.

4. РОСТОК

Высота Ростка в данном размере составляет 4,5 см.

Высота Кокетки 26 см без учёта ростка.

$$26 \text{ см} + 4,5 \text{ см} = 30,5 \text{ см}$$

При этом, мы должны сделать корректировку ВК по Спинке на 2 см от смещения линии Переда.

$$30,5 \text{ см} - 2 \text{ см} = 28,5 \text{ см}$$

Переводим см в ряды:

$$28,5 \text{ см} * 2,6 \text{ р} = 74 \text{ р} \text{ (общая высота Спинки с учётом Ростка).}$$

По Спинке с прибавками мы провязываем 48 р

Т.е. по Спинке без прибавок необходимо провязать по прямой ещё 26 р.

$$74 \text{ р} - 48 \text{ р} = 26 \text{ р}$$

5. ПЕРЕД

По линии плеча, с той и другой стороны Спинки, набираем петли для вязания полочек.

Петли набираем по одной петле из каждого ряда. Т.е., на каждую полочку набираем по 48 п.

Для набора петель на правую полочку первую петлю поднимаем от маркера, который обозначает последний ряд прибавок по Спинке и набираем вверх к петлям Горловины 48 п.

Далее, поворачиваем вязание на изнаночную сторону и провязываем поднятые петли все изнаночными.

Для набора петель на левую полочку поднимаем из каждой кромочной петли по линии плеча по две петли, итого, надо набрать 48 п до маркера, который обозначает последний ряд прибавок по Спинке.

Далее, поворачиваем вязание на изнаночную сторону и провязываем изнаночными набранные петли до конца ряда.

В следующем лиц ряду делаем убавки по петлям Полочки. Всего будет 2 ряда с убавками.

Т.е., по петлям Полочки останется 46 п.

Убавки по правой полочке: от начала ряда кромочную п снимаем, провязываем 1 лиц п, следующие 2 п провязываем вместе одной лиц с наклоном влево. Остальные петли распределяем на раппорты основного Узора и провязываем Узор с 1 ряда.

Изнаночный ряд провязываем все петли по Узору.

Убавки по левой полочке: от начала ряда распределяем петли на узор: кромочную п снимаем не провязанной; провязываем 2 лиц п, далее провязываем все петли по Узору, не довязав до конца ряда 6 петель. На этих 6 петлях узор не провязываем. Далее мы еще провязываем 2 лиц п и делаем убавку: следующие 2 п провязываем вместе одной лиц с наклоном вправо, провязываем до конца ряда 2 лиц п.

Изнаночный ряд провязываем все петли по Узору.

В следующем лиц ряду мы делаем ещё одну убавку по петлям Полочки точно так же, как в 1 ряду, далее, все последующие ряды вяжем без убавок.

$48 \text{ п} - 2 \text{ п (убавка по п Полочки)} = 46 \text{ п.}$

После убавок, по Переду на двух полочках будет $46 \text{ п} + 46 \text{ п} = 92 \text{ п.}$

Всего по Переду должно быть 146 п.

$146 \text{ п} - 92 \text{ п} = 54 \text{ п}$

54 п необходимо набрать по горловине.

ВК по Переду равна 26 см, переводим см в ряды:

$26 \text{ см} * 2,6 \text{ р} = 68 \text{ р. (высота кокетки по переду)}$

6. ГОРЛОВИНА по Переду

Определяем Глубину горловины по Переду.

$$ГГ = 13,5 \text{ см}$$

К данной величине прибавляем 2 см — это величина, на которую линия плеча смещается в сторону Спинки.

$$13,5 + 2 = 15,5 \text{ см (общая ГГ)}$$

Переводим см в ряды:

$$15,5 \text{ см} * 2,6 \text{ р} = 40 \text{ р}$$

Для формирования округлой горловины необходимо делать прибавки вдоль линии горловины. Для этого от края горловины отступаем 3 петли и делаем прибавки.

Всего необходимо прибавить 54 п, по 27 п с каждой стороны полочек.

Определяем частоту прибавок:

$$27 \text{ п} / 3 \text{ части} = 9/9/9$$

1 часть – 10 раз по 1 п в каждом лицевом ряду.

2 часть – 4 раза по 2 п в каждом лицевом ряду, (1 петлю переносим в 1 часть)

3 часть – 9 п прибавки в центральной части горловины.

Распределение по факту получим: 10/8/9

Всего формирование горловины составит 28 р:

1 часть – 20 р

2 часть – 8 р

Общая глубина горловины должна составить 40 р.


С прибавками – 28 р.

$$40 \text{ р} - 28 \text{ р} = 12 \text{ р.}$$

Необходимо провязать по прямой по переду до формирования горловины (до прибавок)

12 р.

СХЕМА распределения прибавок петель Горловины



7. Соединение правой и левой Полочек

После того, как правая и левая Полочки связаны на необходимую высоту, сделаны прибавки 1 и 2 части, на каждой полочке будет по 64 п (46 п + 18 п), соединяем полочки вместе.

Для этого провязываем лиц ряд петель первой полочки, добавляем 18 п 3 части путём наброса петель и далее, провязываем лиц ряд второй полочки согласно Узора.

По Переду получили $64 \text{ п} + 64 \text{ п} + 18 \text{ п} = 146 \text{ п}$.

Затем вяжем поворотными рядами Перед по прямой еще 28 р до соединения Переда и Спинки в круг.

$$\text{ВК} = 26 \text{ см} * 2,6 \text{ р} = 68 \text{ р}$$

Провязали по Горловине 40 р.

$$68 \text{ р} - 40 \text{ р} = 28 \text{ р}.$$

8. Соединение Переда и Спинки.

После того, как Спинка и Полочки связаны на необходимую высоту, соединяем их вместе.

Для этого провязываем лиц ряд петель Переда, далее путём наброса петель набираем необходимое количество петель Подрезов (8 п), провязываем петли Спинки, набираем такое же количество петель Подрезов (8 п) и далее вяжем тело Топа по кругу.

После соединения Полочек и Спинки, количество петель по Телу топа с учётом петель подрезов составило:

$$\underline{146 \text{ п (Спинка)} + 146 \text{ п (Перед)} + 16 \text{ п (Подрезы)} = 308 \text{ п.}}$$

Далее, по бокам топа, где мы набирали петли для Подрезов и которые не были задействованы в вязании основного Узора, можно на этих петлях провязать Узором п/п резинкой, либо просто лицевой гладью.

Вяжем Тело Топа на необходимую длину и переходим на вязание низа изделия, который мы вяжем п/п резинкой. Для этого, последний ряд перед переходом на вязание резинки провязываем спицами на 0,5-1 размер меньше основного номера спиц и делаем убавки, если это вам необходимо, согласно вашему Обхвату Бёдер.

Резинку вяжем на высоту 6-9 см и закрываем при помощи иглы, либо любым удобным для вас способом.

9. РУКАВА

ВП = 18 см

Переводим см в ряды: $18 \text{ см} * 2 * 2,6 \text{ р} = 94 \text{ р}$ (по кругу)

ШР = 36 см

Проверка:

Количество рядов по Переду – 68 р

Количество рядов по Спинке (по прямой) – 26 р

Итого на пройму получаем 94 р, что соответствует ВП 18 см по Переду и Спинке.

Для вязания рукавов необходимо поднять петли по пройме из кромочных петель + петли Подрезов.

Поднимать петли можно при помощи крючка, либо сразу на спицы. Поднимаем петли и вяжем рукава на спицы на 1 размер меньше основного номера 3,0 мм.

Частота поднятия петель по Пройме:

По переду и Спинке необходимо поднять одинаковое количество. Всего ВП – 47 р по Переду и 47 р по Спинке.

Плотность узора «п/п резинки» составляет 2,8 п в 1 см.

Для ШР 36 см, необходимо набрать на каждый Рукав по 100 п.

$$36 \text{ см} * 2,8 \text{ п} = 100 \text{ п}$$

По петлям Подрезов поднимем 8 петель, остаётся по петлям проймы поднять $100 - 8 = 92$ п.

По 46 п по Переду и Спинке, т.е. из каждого ряда поднимаем по 1 п., пропустить по 1 ряду по П и СП.

После того, как подняли петли вяжем рукав п/п резинкой на необходимую длину и закрываем петли при помощи иглы, либо любым удобным для вас способом.

ПРИ вязании ажурного рукава, расчет необходимого количества петель для поднятия на каждый рукав производим следующим образом:

ШР = 36 см

Плотность ажурного узора 2,4 п в 1 см.

36 см * 2,4 п = 94 п, для кратности узора 4 берём 96 п.

В этом случае, поднимать петли необходимо будет с частотой:

Всего надо набрать 96 п, в т.ч. 8 п из подрезов, получаем, что по П и СП необходимо поднять: по 36 п.

$96 - 8 = 88$ п

$88 \text{ п} / 2 = 44$ п

Всего высота в рядах П и СП – 47 рядов, нам надо поднять 44 п, т.е. пропустить 3 ряда из 47.

При этом получаем примерную частоту поднятия петель: 5 п поднимаем из каждого ряда, 1 ряд пропускаем и т.д. По петлям П и СП поднимем 88 п и по петлям Подрезов поднимем ещё 8 п.

!!!ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ УВЕЛИЧИТЬ ширину рукава, для этого вам необходимо увеличить ВП. Чтобы увеличить ВП, достаточно добавить уже к рассчитанному количеству рядов КОКЕТКИ Переда и Спинки одинаковое количество рядов.

Например:

Если вы хотите увеличить ШР на 3-4 см, то в этом случае вам необходимо провязать дополнительно по Переду и Спинке по 4-6 дополнительных рядов и только после этого соединять П и СП в круг.

ГОРЛОВИНА.

Обвязка горловины п/п резинкой.

По краю горловины, со стороны спинки, набираем из кромочных петли при помощи крючка, либо сразу на спицы на 1 размер меньше основного номера спиц - 3,0 мм.

Частота поднятия петель: по петлям спинки по одной петле из каждой кромочной петли, по петлям горловины переда из каждой кромочной петли набираем по 2 петли. По переду Горловины, где поднимали центральные петли путём наброса петель, поднимаем по 1 петле из каждой кромочной петли.

Подробное видео по обвязке Горловины смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/64X-ld7JknQ>

Ваше изделие Готово!!!

Приступаем к ВТО.

Изделие стираем вручную, температура воды не больше 30 градусов.

Используем мягкие жидкие моющие средства («Ласка», детский шампунь или жидкое мыло).

Прополоскать изделие в прохладной воде и чуть отжать воду.

НЕ СКРУЧИВАТЬ!!!

Сушим изделие на горизонтальной поверхности, на полотенце, в расправленном виде.

Во избежание появления желтизны, избегайте сушки вблизи отопительных приборов.

• ВАЖНО!!!

• Вся представленная информация является собственностью Светланы Марчук. Фото, видео и описание в данном документе предназначены только для личного использования!

• Передача МК третьим лицам ЗАПРЕЩЕНА!!!

• Распространение МК в группах и чатах ЗАПРЕЩЕНО!!!

Я ВКонтakte: <https://vk.com/lana.cemirova>

Я на Дзен: <https://dzen.ru/id/62449b5c22405104b57ff5f8>

Выкладывайте Ваши работы под тегом #мк__топ_Papirus

Мне будет очень приятно наблюдать за Вашими успехами!

Спасибо, что приобрели мой мастер-класс! Ровных Вам петелек!



