



STALAGNATE TOP BY ZANETE HUSSAIN

Сложность ****

Размеры готового изделия: окружность по низу пройм 108 (115.6, 123.8, 132.1, 140.3, 150.5, 158.8, 166.4)см.

На фото показан размер 108см на модели с прибавкой на свободу облегания 21.6см.

Пряжа Manos del Uruguay Alpaca Heather (70% шерсть, 30% альпака, 150метров/50гр) 7 (8, 8, 9, 10, 11, 12, 13)мотков.

Спицы 4мм круговые длиной 60-80см, в зависимости от размера, который вы хотите вязать.

Спицы 3.5мм круговые длиной 40см.

Подберите спицы, которые помогут вам получить правильную плотность.

Дополнительно: маркеры, держатели петель, дополнительная спица для кос, свободная круговая спица 4мм, игла.

Плотность вязания: 30петель и 32ряда= 10см перекрещенной резинкой со снятыми петлями большими спицами.

Этот топ вяжется по кругу от нижнего края до подмышек, затем перед и спина разделяются и вяжутся отдельно прямыми и поворотными рядами. Перед и спина соединяются в плечах перпендикулярным соединением от внешнего края, формируя плечо-погон.

Снимать петли как изнаночные, нить за работой в лицевых рядах, и нить перед работой в изнаночных рядах.

Сокращения:

киок- провязать (1лиц скрещ, накид, 1лиц скрещ) в одну петлю

РЛПИ- правая поднятая изнаночная прибавка- ввести правую спицу сзади вперед в петлю на ряд ниже след петли на левой спице, поднять эту петлю и провязать ее изнаночной

ЛЛПИ- левая поднятая изнаночная прибавка- ввести левую спицу сзади вперед в петлю на два ряда ниже петли на правой спице, затем провязать эту петлю изнаночной скрещенной

3/3ЛС- снять 3петли на доп спицу перед работой, 3лиц, 3лиц с доп спицы

3/3РС- снять 3петли на доп спицу за работой, 3лиц, 3лиц с доп спицы

Перекрещенная резинка со снятыми петлями (число петель кратно 3, работа по кругу).


1р: *2изн, 1лиц скрещ, повтор от * до конца

2р: *2изн, снять 1п, повтор от * до конца

Повторять 1-2ряды для узора.

Перекрещенная резинка со снятыми петлями (число петель кратно 3+2, работа прямо).

1р (ЛС) 2изн, *1лиц скрещ, 2изн, повтор от * до конца



F- 3.8см

G- 20.3 (22.2, 24.1, 28.6, 30.5, 30.5, 32.4, 34.3)см

H- 15.9 (15.9, 15.9, 15.9, 15.9, 17.1, 17.1, 17.1)см

Большими спицами набрать 222 (246, 270, 294, 318, 348, 372, 396)петель.

Поместить маркер и соединить работу в круг.

След ряд: вязать перекрещенной резинкой со снятыми петлями по крушу на 111 (123, 135, 147, 159, 174, 186, 198)петлях, поместить маркер боковой стороны, вязать по узору до конца.

Продолжить работу по узору до высоты детали 12.1см от наборного края, закончить 1м рядом.

Установочный ряд: (2изн, 1лиц) 2раза, поместить маркер правой прибавки спины, *2изн, снять 1п, повтор от * до бпетель перед маркером боковой стороны, 2изн, поместить маркер левой прибавки спины, снять 1п, 2изн, снять 1п, маркер, (2изн, снять 1п) 2раза, поместить маркер левой прибавки переда, ** 2изн, снять 1п, повтор от ** до последних бпетель, 2изн, поместить маркер правой прибавки переда, снять 1п, 2изн, снять 1п.

Ряд с прибавками 1: * вязать по узору до 1петли перед маркером прибавки, киок, маркер, вязать по узору до маркера прибавки, маркер, киок, повтор от * еще один раз, вязать по узору до конца-прибавлено 8петель.

Ряд с прибавками 2: *вязать по узору до 3х петель перед маркером прибавки, снять 1п, 1изн, снять 1п, маркер, вязать по узору до маркера прибавки, маркер, снять 1п, 1изн, снять 1п, повтор от * еще один раз, вязать по узору до конца.

Ряд с прибавками 3: *вязать по узору до 2х петель перед маркером прибавки, RLPI, 1изн, 1лиц скрещ, маркер, вязать по узору до маркера прибавки, маркер, 1лиц скрещ, 1изн, LLPI, 1лиц скрещ, повтор от * еще один раз, вязать по узору до конца-прибавлено 4петли.

Вязать 3ряда прямо по узору.

Повторять последние брядов еще семь раз, удаляя 4маркера прибавок в последнем

2р (ИС) 2лиц, *снять 1п, 2лиц, повтор от * до конца.

Повторять 1-2ряды для узора.

Уот- повернуть работу, накид на правую спицу.

Чтобы закрыть отверстие укороченного ряда с ЛС: если след петля вяжется как изнаночная, провязать накид вместе со след петлей после отверстия как 2п вместе изн; если след петля вяжется как лицевая, провязать накид вместе с петлей после отверстия как 2п вместе лиц.

Чтобы закрыть отверстие укороченного ряда с ИС: если след петля вяжется как лицевая, провязать накид вместе с петлей после отверстия как сск; если след петля вяжется как изнаночная, провязать накид вместе с петлей после отверстия как ссп.

Размеры готового изделия по схеме:

A- 74.9 (83.2, 91.4, 99.7, 108, 118.1, 125.7, 134)см

B- 108 (115.6, 123.8, 132.1, 140.3, 150.5, 158.8, 166.4)см

C- 27.9см

D- 21.6 (22.2, 22.9, 24.1, 24.8, 26.7, 28.6, 29.8)см

E- 6.4 (7, 7.6, 8.3, 8.9, 9.5, 10.2, 29.8)см

ряду= 318 (342, 366, 390, 414, 444, 468, 492)петли: по 159 (171, 183, 195, 207, 222, 234, 246)петель для переда и спины.

Разделение переда и спины.

След ряд (ЛС) методом косички набрать 3петли, снять 3набранные петли, удалить маркер, вязать перекрещенной резинкой со снятых петлями прямо до маркера боковой стороны, удалить маркер, 2изн, поместить след 157 (169, 181, 193, 205, 220, 232, 244)петли на держатель для переда= 164 (176, 188, 200, 212, 227, 239, 251)петля спины.

Спина.

След ряд (ИС) набрать 3петли, провязать изнаночными набранные петли, вязать по узору до последних 3х петель, 3изн= 167 (179, 191, 203, 215, 230, 242, 254)петли.

След ряд (ЛС) снять 3петли, вязать по узору до последних 3х петель, снять 3петли.

След ряд: 3изн, вязать по узору до последних 3х петель, 3изн.

Повторять последние два ряда до высоты проймы 21.6 (22.2, 22.9, 24.1, 24.8, 26.7, 28.6, 29.8)см, закончить рядом изнаночной стороны.

Формировать плечо укороченными рядами след образом:

УР1 и 2: вязать по узору до последних 7петель, Yot

УР3 и 4: вязать по узору до 6петель перед точкой поворота (7петель, включая накид), Yot

Повторять последние два укороченных ряда еще 8 (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)раз- по 10 (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17)накидов на каждом плече.

След ряд (ЛС) вязать по узору до конца, закрывая отверстия укороченных рядов провязывая 2п вместе изнаночной.

След ряд (ИС) вязать по узору до конца, закрывая отверстия укороченных рядов провязывая сск.

Поместить петли на держатель.

Перед.

Вернуть 157 (169, 181, 193, 205, 220, 232, 244)петли переда на большие спицы и присоединить нить с лицевой стороны.

След ряд (ЛС) поднять и провязать лицевыми 2петли по длине наборного края шнура, 1лиц скрещ, 2изн, вязать по узору до конца, поднять и провязать лицевыми 2петли по длине наборного края шнура= 161 (173, 185, 197, 209, 224, 236, 248)петель.

След ряд (ИС) 3изн, вязать по узору до последних 3х петель, 3изн.

След ряд: снять 3петли, вязать по узору до последних 3х петель, снять 3петли.

Продолжить работу по узору до высоты проймы 21.6 (22.2, 22.9, 24.1, 24.8, 26.7, 28.6, 29.8)см, закончить рядом изнаночной стороны.

Формировать плечи укороченными рядами след образом:

УР1 (ЛС) провязать 60 (66, 72, 78, 84, 90, 96, 102)петли, поместить маркер горловины, провязать 41 (41, 41, 41, 41, 44, 44, 44)петли, поместить маркер горловины, вязать до последних 3х петель, Yot

УР2 (ИС) вязать по узору до последних 7петель, Yot

УР3 и 4: вязать по узору до 6петель перед точкой поворота (7петель, включая накид), Yot.

Повторять последние два ряда еще 1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)раз- по 3 (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)накидов на каждом плече.

Формировать правую сторону горловины укороченными рядами след образом:

УР1 (ЛС) вязать по узору до 6петель перед точкой поворота (7петель, включая накид), Yot

УР2 (ИС) вязать по узору до маркера горловины, маркер, провязать 7петель, снять 1п, повернуть

УР3: снять 2петли, одеть вторую петлю на первую петлю для закрытия, вязать по узору до 6петель перед точкой поворота (7петель, включая накид), Yot

УР4: вязать по узору до 1петли перед отверстием, снять 1п, повернуть.

Примечание: если вторая петля перед отверстием это снятая петля, провязать вместо снятой петли 1изн скрещ.

Повторять последние два укороченных ряда еще 4раза- 9 (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)накидов на правом плече.

След ряд (ЛС) снять 2петли, одеть вторую петлю на первую петлю для закрытия одной петли, провязать одну петлю, удалить маркер, вязать по узору до конца, закрывая все отверстия укороченных рядов= 62 (68, 74, 80, 86, 92, 98, 104)петли правого плеча.

След ряд (ИС) вязать по узору до закрытых петель. Обрезать нить. С изнаночной стороны присоединить нить к правой горловине после закрытия петель.

Формировать левую сторону горловины укороченными рядами след образом:

След укороченный ряд (ИС) вязать по узору до 8петель перед маркером, снять 2петли, одеть вторую петлю на первую для закрытия одной петли, вязать по узору до 6петель перед точкой поворота (7петель, включая накид), Yot.

УР1 (ЛС) вязать по узору до 1петли перед отверстием, снять 1п, повернуть

УР2 (ИС) снять 1п, одеть вторую снятую петлю на первую петлю для закрытия одной петли, вязать по узору до 6петель перед точкой поворота (7петель, включая накид), Yot.

Повторять последние два укороченных ряда еще 4раза- 9 (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)накидов на левом плече; осталось 62 (68, 74, 80, 86, 92, 98, 104)петли левого плеча.

След ряд (ЛС) вязать по узору до маркера, удалить маркер, вязать по узору до закрытых петель, повернуть.

След ряд (ИС) вязать по узору до конца, закрывая все отверстия укороченных рядов.

Соединение левого плеча.

Начиная от края проймы, поместить 60 (66, 72, 78, 84, 90, 96, 102)петли левого плеча спины на свободную круговую спицу.

С изнаночной стороны, нитью и спицей переда, провязать первые 11 петель (убавляя их до 9петель) спины след образом: 3изн, 2лиц, снять 1п, 2лиц, 3п вместе изн, повернуть.

1р (ЛС) снять 1п, 2изн, 1лиц скрещ, 2изн, 3/3ЛС, 2изн, 1лиц скрещ, 2изн, сск, повернуть.

2р (ИС) снять 1п, 2лиц, снять 1п, 2лиц, бизн, 2лиц, снять 1п, 2лиц, 2п вместе изн, повернуть.

3р: снять 1п, 2изн, 1лиц скрещ, 2изн, блиц, 2изн, 1лиц скрещ, 2изн, сск, повернуть

4р: снять 1п, 2лиц, снять 1п, 2лиц, бизн, 2лиц, снять 1п, 2лиц, 3п вместе изн, повернуть.

Повторять последние 4ряда еще 15 (17, 19, 21, 23, 25, 27, 29)раз, затем провязать 1й и 2й ряды еще один раз- не осталось петель спины.

След ряд (ЛС) провязать 17петель погона по узору, работая по длине левого переда, сск, 1изн, снять 1п, поднять (но не провязывать) 1петлю перед первой закрытой петлей, перенести поднятую петлю и снятую петлю на левую спицу, ссп, поднять и провязать лицевыми 6петель, совмещая новые петли с колонками узора, провязать 25 (25, 25, 25, 25, 28, 28, 28)петель горловины переда по узору как установлено, поднять и провязать лицевыми 6петель, совмещая новые петли с колонками узора, поднять (но не провязывать) 1петлю, перенести поднятую петлю на левую спицу, 2п вместе изн (поднятая петля и первая петля правого переда), 1изн. Обрезать нить.

Поместить 18 петель левого погона и 41 (41, 41, 41, 44, 44, 44)петли горловины переда на держатель = осталось 60 (66, 72, 78, 84, 90, 96, 102)петли правого переда.

Соединение правого плеча.

Начиная от края проймы, поместить 60 (66, 72, 78, 84, 90, 96, 102)петли правой спины на свободную круговую спицу.

С изнаночной стороны, присоединить нить к петлям переда по краю шнура.

Установочный ряд (ИС) 3изн, 2лиц, снять 1п, 2лиц, 3п вместе изн, повернуть.

1р (ЛС) снять 1п, 2изн, 1лиц скрещ, 2изн, 3/3РС (последние 3петли переда и первые 3петли спины), 2изн, 1лиц скрещ, 2изн, сск, повернуть

2р (ИС) снять 1п, 2лиц, снять 1п, 2лиц, бизн, 2лиц, снять 1п, 2лиц, 2п вместе изн, повернуть

3р: снять 1п, 2изн, 1лиц скрещ, 2изн, блиц, 2изн, 1лиц скрещ, 2изн, сск, повернуть

4р: снять 1п, 2лиц, снять 1п, 2лиц, бизн, 2лиц, снять 1п, 2лиц, 3п вместе изн, повернуть

Повторять последние 4ряда еще 15 (17, 19, 21, 23, 25, 27, 29)раз, затем провязать 1-3ряда еще один раз= 18петель погона.

Воротник.

Нитью, присоединенной к правому погону, и меньшими круговыми спицами длиной 40см, провязать 47 (47, 47, 47, 47, 50, 50, 50) отложенных петель горловины спины по узору, поместить маркер начала ряда.

След ряд: провязать 18отложенных петель левого погона по узору, 41 (41, 41, 41, 41, 44, 44, 44) отложенные петли горловины переда по узору, вязать по узору до конца= 124 (124, 124, 124, 124, 130, 130, 130)петель.

След ряд: вязать по узору до перекрещивания левого погона, 3/3ЛС, вязать по узору до перекрещивания правого погона, 3/3РС, вязать по узору до конца.

Провязать 9рядов прямо, перекрещивая косы в каждом 4м ряду как установлено. Закрывать все петли по узору, провязывая 2п вместе лицевой по центру каждого перекрещивания перед закрытием петель, чтобы не фалдил центр косы.

Завершение.

Заправить свободные концы.

Заблокировать изделие по схеме.

Сокращения:

сск- снять одну петлю с левой спицы на правую как при вязании, вернуть петлю на левую спицу, не меняя ее положения, и провязать две петли на левой спице вместе лицевой за задние стенки

ссп- снять одну петлю с левой спицы на правую как при вязании, вернуть петлю на левую спицу, не меняя ее положения, и провязать две петли на левой спице вместе изнаночной за задние стенки