



@CREATIVE_KNIT



@CREATIVE_KNIT_



@CREATIVE_KNIT_

@CREATIVE_KNIT_



Рубчики изнаночных петель придают изысканную игру цвета простому узору из контрастных полосок. По линиям центра Переда и Спинки - цветовой эффект меняется на противоположный. Но это не жаккард! Здесь каждый ряд вязки выполняется только от одной нити пряжи.

Конечные измерения (далее, как "Размеры"):

45 (48¾, 52½, 56½, 60¼, 64, 67¾)" [114.5 (124, 133.5, 143.5, 153, 162.5, 172)см]- бюст, по окружности.

Топ на фото: размер 48¾" [124см]; надет на модель, чей действительный размер = 34" [86.5см], рост = 5'8" [172.5см) (таким образом, припуск на свободу облегания = +14¾" [37.5см])

Пряжа:

Willet by Quince & Co (100%-хлопок; 146м-50грамм).

По цветам:

- 4 (4, 5, 5, 5, 6, 6)x50г цвета Squall (= Пряжа МС)
- 4 (4, 4, 5, 5, 5, 6)x50г цвета Windlass (= Пряжа СС)

Спицы: @CREATIVE_KNIT_

- Круговые спицы US 6 [4мм] длиной 80см.
- Круговые спицы US 6 [4мм] длиной 40см.
- Дублирующие круговые спицы US 6 [4мм]
- Чулочные спицы US 6 [4мм]

Условные обозначения:

Потребуется:

- Маркеры для петель
- Бросовая пряжа
- Игла для трикотажа

ЛС/ИС – лицевая/изнаночная сторона

М – маркер

ПМ – поместить маркер (или перенести его)

Л-спица/П-спица = Левая спица/Правая спица

Плотность вязания (после блокировки):

21 петля X 38 рядов/кр.рядов = 10см Спицами 4мм
по общему узору из полосок контрастного цвета.

Узор из полосок контрастного цвета:

При круговом вязании:

Кр.ряды 1-2: *с Пряжей СС; все лиц-до М, все изн-до след.М; повторить от * - еще 1раз.

Кр.ряды 3-4: *с Пряжей МС; все изн-до М, все лиц-до след.М; повторить от * - еще 1раз.

Повторять Кр.ряды 1-4 для формирования узора.

@CREATIVE_KNIT_

При плоском вязании:

Ряды 1-2: *с Пряжей СС; все лиц-до М, все изн-до след.М; повторить от * - еще 1раз.

Ряды 3-4: *с Пряжей МС; все изн-до М, все лиц-до след.М; повторить от * - еще 1раз

Повторять Ряды 1-4 для формирования узора.

Платочный узор:

Кр.ряд 1: все изнаночные.

Кр.ряд 2: все лицевые.

Повторять Кр.ряды 1-2 для формирования узора.

Примечание:

1. До уровня нижнего основания пройм, Перед и Спинка выполняются единым полотном вязки (=Перед-спинка); работа идет круговыми рядами. Затем, Перед-спинка разделяется на деталь Переда и деталь Спинки; и далее, вплоть до их завершения, Перед и Спинка выполняются плоскими рядами; плечи формируются укороченными рядами, и соединяются друг с другом посредством совместного закрытия петель с 2-х спиц третьей спицей. По срезам пройм и горловины поднимаются петли, по которым выполняется их отделка.
2. При выполнении укороченных рядов, точки их поворотов остаются открытыми. Просто поверните работу и, в обычном порядке, вяжите следующий ряд вязки.

ПЕРЕД-СПИНКА:

Пряжа МС. Спицы 4мм длиной 80см. Методом Long-tail cast on, набрать 236 (256, 276, 296, 316, 336, 356)п, и ПМ-начала кр.ряда. Замкнуть вязку в круг.

Отделка нижнего края Переда-спинки:

Кр.ряд 1: все изнаночные.

Сл. 3 кр.ряда: вязать Платочным узором.

Сл.кр.ряд- размещение Маркеров: 59 (64, 69, 74, 79, 84, 89)изи, ПМ (=центр Спинки), 59 (64, 69, 74, 79, 84, 89)изи, ПМ (=боковой "шов"), 59 (64, 69, 74, 79, 84, 89)изи, ПМ (=центр Переда), 59 (64, 69, 74, 79, 84, 89)изи-до конца кр.ряда, и ПМ-начала кр.ряда (=также, это М-второго бокового "шва").

@ CREATIVE _ KNIT _

Основное полотно; выполнение узора из полосок:

Сл.кр.ряд: вязать Кр.ряд 1 для узора из полосок - до конца кр.ряда.

Продолжать работу узором из полосок, пока высота Переда-спинки, считая от наборного края, не достигнет около 12" [30.5см].

Закончить работу Кр.рядом 4 - для узора из полосок.

РАЗДЕЛЕНИЕ ПЕРЕДА-СПИНКИ НА ДЕТАЛЬ ПЕРЕДА И ДЕТАЛЬ СПИНКИ:

Сл.кр.ряд-разделение: с *Пряжей СС*; методом Cable cast on набрать 10 (10, 10, 6, 6, 4, 4)п (=нижнее основание проймы), затем вязать Кр.ряд 1 для узора из полосок - до М-бокового шва, и повернуть работу. Петли детали Переда - перевести на держатель/бросовую пряжу.

РАЗДЕЛЕНИЕ ПЕРЕДА-СПИНКИ НА ДЕТАЛЬ ПЕРЕДА И ДЕТАЛЬ СПИНКИ:

Сл.кр.ряд-разделение: с *Пряжей СС*; методом Cable cast on набрать 10 (10, 10, 6, 6, 4, 4)п (=нижнее основание проймы), затем вязать Кр.ряд 1 для узора из полосок - до М-бокового шва, и повернуть работу. Петли детали Переда - перевести на держатель/бросовую пряжу.

СПИНКА:

Сл.ряд (ИС): методом Cable cast on набрать 10 (10, 10, 6, 6, 4, 4)п (=нижнее основание проймы), затем вязать Ряд 2 (ИС) для узора из полосок - до конца ряда.

— 138 (148, 158, 160, 170, 176, 186)п на спицах.

* **Сл.ряд (ЛС):** вязать след.ряд для узора из полосок.

Продолжать работу в уст.порядке, пока высота Спинки, считая от нижнего основания пройм (=Кр.ряд-разделение) не составит около 4¼ (5, 5¼, 5½, 6¼, 6¾, 7¼)" [12 (12.5, 13.5, 14.5, 16, 17, 18.5)см].

Закончить работу Рядом 3 для узора из полосок.

Сл.ряд-размещение Маркеров (ИС): 48 (51, 56, 57, 60, 63, 68)п-вязать в уст.порядке, ПМ-горловины, 42 (46, 46, 46, 50, 50, 50)п-вязать в уст.порядке, ПМ-горловины, 48 (51, 56, 57, 60, 63, 68)п-вязать в уст.порядке.

На всем протяжении формирования плеч: переснимайте М-горловины, в их установленных позициях.

Формирование плеч:

Для ук.рядов: перед поворотом работы - не оборачивайте петли пряжей; просто поверните вязку, подтяните нить, и в уст.порядке, вяжите след.ряд.

Сл.ряд-Ук.ряд 1. (ЛС): с Пряжей СС; вязать Ряд 1 для узора из полосок - до последних 4п, и повернуть работу; (ИС): вязать Ряд 2 для узора из полосок - до последних 4п, и повернуть работу.

Сл.ряд-Ук.ряд 2. (ЛС): с Пряжей МС; вязать Ряд 3 для узора из полосок - до 1п перед последней точкой поворота, и повернуть работу;

(ИС): вязать Ряд 4 для узора из полосок - до 1п перед последней точкой поворота, и повернуть работу.

Сл.ряд-Ук.ряд 3. (ЛС): с Пряжей СС; вязать Ряд 1 для узора из полосок - до 4п перед последней точкой поворота, и повернуть работу;

(ИС): вязать Ряд 2 для узора из полосок - до 4п перед последней точкой поворота, и повернуть работу.

Повторить:

- Ук.ряды 2-3 - еще 3 (4, 5, 5, 6, 6, 7)раза,

- затем повторить Ук.ряд 2 - 1раз.

Формирование выреза горловины:

Здесь: петли закрывайте по узору вязки: лиц.петли - закрывайте как лицевые, изн.петли - как изнаночные.

Сл.ряд-Ук.ряд 4. (ЛС): с Пряжей СС; лиц-до М-горловины, удалить М; **затем присоединить новый моточек Пряжи СС и уже от него:** закрыть все петли - до след. М-горловины (закрывая петли как лиц - до М-центра, затем как изн-до М-горловины), удалить М-горловины, закрывая последнюю петлю, и затем все изн-до 4п - перед последней точкой поворота, и повернуть работу;

(ИС): лиц-до края горловины; **по второй стороне:** изн-до 4п перед последней точкой поворота, и повернуть работу.

— По 48 (51, 56, 57, 60, 63, 68)п осталось для каждой стороны горловины Спинки.

Сл.ряд-Ук.ряд 5. (ЛС): с Пряжей МС; изн-до края горловины; **затем присоединить новый моточек Пряжи МС и уже от него:** закрыть 2п, лиц-до 1п перед последней точкой поворота, и повернуть работу; (ИС): изн-до края горловины; **по второй стороне:** закрыть 2п, лиц-до 1п перед последней точкой поворота, и повернуть работу.

— По 46 (49, 54, 55, 58, 61, 66)п для каждой стороны.

Сл.ряд-Ук.ряд 6. (ЛС): с Пряжей СС; лиц-до края горловины; **по второй стороне:** закрыть 2п, изн-до 4п перед последней точкой поворота, и повернуть работу; (ИС): лиц-до края горловины; **по второй стороне:** закрыть 2п, изн-до 4п перед последней точкой поворота, и повернуть работу. **@ CREATIVE_KNIT _**

— По 44 (47, 52, 53, 56, 59, 64)п для каждой стороны.

Сл.ряд-Ук.ряд 7. (ЛС): с Пряжей МС; изн-до края горловины; **по второй стороне:** закрыть 2п, лиц-до 1п перед последней точкой поворота, и повернуть работу; (ИС): изн-до края горловины; **по второй стороне:** закрыть 2п, лиц-до 1п перед последней точкой поворота, и повернуть работу.

— По 42 (45, 50, 51, 54, 57, 62)п для каждой стороны.
Оборвать Пряжу МС.
Сл.ряд (ЛС): с Пряжей СС; лиц-до края горловины;
по второй стороне: лиц-до конца ряда.
Сл.ряд: лиц-до края горловины; **по второй стороне:**
лиц-до конца ряда. @CREATIVE_KNIT_
Оборвать пряжу. Петли плеч - перевести на держатели.

ПЕРЕД.

Петли Переда - перевести на Спицы 4мм длиной 80см.
С ЛС, с Пряжей СС, начиная от края нижнего
основаниялевой проймы Спинки, поднять по ее
наборным петлям - 10 (10, 10, 6, 6, 4, 4)п (из расчета:
1п-на каждую 1наборную петлю), затем вязать Ряд 1
для узора из полосок - до конца Переда, затем поднять
10 (10, 10, 6, 6, 4, 4)п по наборным петлям основания
Правой проймы Спинки.
—138 (148, 158, 160, 170, 176, 186)п.

Сл.ряд (ИС): вязать Ряд 2 для узора из полосок - до
конца.

Далее и до завершения: вязать Перед так, как было
указано выше, для Спинки (*вязать от **). Оборвать
пряжу. Петли обоих плеч - оставить на спицах.

Соединение плеч:

Петли плеч Спинки перевести на дублирующие спицы
4мм. С ИС, от Пряжи МС, соединить плечи Переда и
Спинки, закрыв их петли совместно с 2-х спиц третьей
спицей. Сначала - Левое плечо (начиная со стороны
проймы), затем Правое плечо (также, начинать со
стороны проймы). Утюгом, отпарить плечевые "швы".

ОТДЕЛКА ПРОЙМ (для обеих пройм - одинаково).

Чулочные спицы 4мм. Пряжа МС. С ЛС, начиная от центра
нижнего основания проймы, поднять по краю проймы
23 (24, 25, 28, 30, 32, 32)п - вверх, до точки плечевого "шва";
затем поднять - еще 23 (24, 25, 28, 30, 32, 35)п - вниз, до
стартовой точки подъема петель. *Петли поднимать из
расчета: 1поднятая петля-на каждые 2 ряда вязки.*
—46 (48, 50, 56, 60, 64, 70)п на спицах.

Разместить М-начала кр.ряда и замкнуть вязку в круг.

Кр.ряд 1: все изнаночные.

Сл.кр.ряд: все лицевые.

Повторить последние 2кр.ряда - еще 3раза.

Сл.кр.ряд: закрыть (свободно) все петли - как изнаночные.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ.

Заправить в вязку все оставшиеся "хвостики" пряжи.
Заблокировать пуловер по размерам выкройки.

ОТДЕЛКА ВЫРЕЗА ГОРЛОВИНЫ.

Спицы 4мм длиной 40см. Пряжа МС. С ЛС, начиная от
Правого плечевого "шва", поднять петли по всему краю
выреза горловины. *Петли поднимать из расчета: 1п-на
каждую 1закрытую петлю, и 1п-на каждый 1ряд вязки.*
Разместить М-начала кр.ряда и замкнуть вязку в круг.

Кр.ряд 1: все изнаночные.

Сл.кр.ряд: все лицевые.

Повторить последние 2кр.ряда - еще 1раз.

Сл.кр.ряд: закрыть (свободно) все петли - как изнаночные.

