

CLASSICI NO. 19

FILATI

Модель 14

ПУЛОВЕР



ПУЛОВЕР

ОБРАЗЕЦ

Плотность вязания

Сделайте образец! Для этого свяжите узор выбранной модели размером 12 x 12 см. Затем посчитайте число петель и рядов на участке размером 10 x 10 см. Если в инструкции указано меньшее число петель, то вяжите плотнее или используйте более тонкие спицы (на ½ номера меньше, чем указано). Если число петель получится больше, то вяжите либо свободнее, либо возьмите более толстые спицы.

Имейте в виду, что вязанные вещи получаются по-разному. Поэтому указанная на мотках пряжи плотность вязания не является обязательной. Кроме того, плотность вязания приводится всегда на основе вязания лицевой гладью. Поэтому в идеальном случае нужно обязательно связать образец в выбранном узоре, чтобы понравившаяся Вам модель не только красиво выглядела, но и подошла по размеру!

Размер 42/44, 46/48 и 50

Данные для размера 46/48 и 50 стоят в скобках. Если указано только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Материал: Lana Grossa Tre Seta (40% меринос, 35% шёлк, 20% альпака, 5% вискоза, длина нити 130 m/50 g), 450 (500 – 550) г тёмно-желтый (цв 17); сп. № 5, кр. сп. № 4,5 и 5, длиной 40 см, 2 вспом. сп.

Резинка в кр.: кол. п. должно делиться на 2.

1. кр: * 1 п. лиц., 1 п. изн., от * повторять. Повторять кр. 1. Узор резинка-коса: кол. п. должно делиться на 14 + 3 (13 – 9) + кром. п.

См. схему 1 (2 – 3). Указаны лиц. и обр. р. Повторять р. 1. – 10.

Выделенные прибавления: правая сторона: кром. п., 1 п. изн., из поперечной нити вывязать 1 п. лиц. или изн. скрещ. Левая сторона: из поперечной нити вывязать 1 п. лиц. или изн. скрещ., 1 п. изн., кром. п.

Плотность вязания: узор резинка-коса со сп. № 5: 25 п. и 24 р. = 10 x 10 см.

Спинка: со сп. № 5 набрать 131 (141 – 151) п. и вязать обр. р. изн. Вязать в узор: кром. п., начинать по схеме 1 (2 – 3), 8 (8 – 9) x раппорт, закончить по схеме 1 (2 – 3), кром. п. Через 30 см высоты для пройм рукава закрыть 1 x 3 (3 – 4) п., потом в каждом 2. р. 2 x 2 п. и 8 x 1 п. (в каждом 2. р. 3 x 2 п. и 8 x 1 п. – в каждом 2. р. 3 x 2 п. и 9 x 1 п.) = 101 (107 – 113) п. Через 20 (21 – 22) см высоты пройм рукава для линии плеча закрыть 1 x 10 (11 – 12) п.,

потом в каждом 2. р. 1 x 10 п. и 1 x 11 п. (1 x 11 п. и 1 x 12 п. – 1 x 12 п. и 1 x 13 п.). Одновременно с 1 убавл. плеча для выреза горловины закрыть средние 33 п., потом в каждом 2. р. 1 x 2 п. и 1 x 1 п.

Перед: вязать как спинку. Через 45 (46 – 47) см высоты для выреза горловины закрыть средние 25 п., потом в каждом 2 р. ещё 2 x 2 п. и 3 x 1 п.

Рукава: со сп. № 5 набрать 61 и вязать обр. р. изн. Вязать в узор: кром. п., начинать по схеме 1, 3 x раппорт, закончить по схеме, кром. п. Через 10 см высоты для скоса рукава прибавить 1 x 1 п., потом в перемену в каждом 6. и 8. р. 10 x 1 п. (в каждом 6. р. 11 x 1 п., потом в след. 4. р. 1 x 1 п. – в перемену в каждом 4. и 6. р. 14 x 1 п.) – выделенные прибавления = 83 (87 – 91) п. Прибавл. п. включать в узор. Через 41 см высоты для оката рукав закрыть по 1 x 3 (3 – 4) п., потом в каждом 2. р. 4 x 2 п, 9 x 1 п, 4 x 2 п. и 1 x 3 п. (в каждом 2. р. 4 x 2 п, 8 x 1 п, 4 x 2 п. и 2 x 3 п. – в каждом 2. р. 4 x 2 п., 9 x 1 п., 4 x 2 п. и 2 x 3 п.). Через 15 (16 – 17) см высоты оката рукава закрыть от. 21 п. 2. рукав выполнить так же.

Сборка. Готовые детали натянуть, увлажнить и дать высохнуть. Сшить плечевые швы. По вырезу горловины набрать 96 п. Со сп. № 4,5 вязать 8 см резинку, потом со сп. № 5 ещё 15 см. Через 23 см высоты закрыть все п. Втачать рукава. Выполнить боковые швы и швы рукавов.

ПУЛОВЕР

схема 1




схема 2






схема 3



Условные обозначения:

- = 1 п. лиц.
- = 1 п. изн.
- = 1 п. лиц. скрещ.
- = 1 п. изн. скрещ.

= 3 п. на вспом. сп. перед работой, 1 п. на 2 вспом. сп. за работой, 3 п. вязать как следует: 1 п. лиц. скрещ., 1 п. изн., 1 п. лиц. скрещ., вязать п. 2 вспом. сп. изн., вязать 3 п. 1 вспом. сп., как следует: 1 п. лиц. скрещ., 1 п. изн., 1 п. лиц. скрещ.