

# Свитер «Фр. Бульдог»

Все права защищены. **Для индивидуального, некоммерческого использования!** Продажа, несанкционированное копирование, повторная публикация, распространение и любое другое коммерческое использование запрещены. Продажа изделий, связанных по данному описанию, разрешена с указанием автора описания.

Автор Людмила Аксеник (@mrs\_knowall) 2021 ©



Спасибо за покупку описания! Ищите другие работы автора на личном [сайте](#) и странице на [Равелри](#).

В случае возникновения вопросов, вы можете задать их напрямую дизайнеру любым удобным способом:

 [knowallknitting@gmail.com](mailto:knowallknitting@gmail.com)  [@mrs\\_knowall](https://www.instagram.com/mrs_knowall)  [Lyudmila Aksenik](https://www.telegram.com/@Lyudmila_Aksenik)  [Страсти по вязанию](#)

Делитесь своими работами (и вдохновляйтесь воплощениями других вязальщиц)  
в инстаграме с помощью хештегов #Свитер\_Бульдог и

**ВАЖНО:** прочтите все описание до конца перед началом работы!

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Материалы

**ПРЯЖА:** Шерсть метражом 150-165 м/50 г в 4х цветах. Расход на ваш размер указан ниже в таблице. Образец связан из Scotland 4 Sesia 100% Lana Virginia чистая шерсть; 50г/165м, вставки других цветов из пряжи метражом 160 м в 100 г

- **СПИЦЫ:** №3.75, круговые с леской 60 см для резинки, №4 для тела и рукавов и №2.5-3 для отделки (диаметр спиц зависит от вашей плотности вязания);
- **ПРОЧЕЕ:** трикотажная игла, крючок, бобинки для разделения цветов пряжи

### Плотность вязания

- 22 петли на 30 рядов резинка 2\*2 – спицы № 3.5
- 20 петель на 28 рядов лицевой гладью– базовые спицы №3.75;.

**ВАЖНО** Обязательно связать образец и попасть в указанную плотность! Если вы вяжете свободно, рекомендую взять спицы на 0.25-0.5 мм тоньше.

### Размерный ряд и расход пряжи


S (M, L, XL, 2XL, 3XL) или обхват груди 86 (90, 96, 102, 106, 112) см.

Размеры рассчитаны на средний рост ~168см.

	№	Возраст/размер	Обхват груди дюймы/см	Обхват груди изделия дюймы/см	Рост футы/см	Расход пряжи, гр				
						ОЦ	КЦ 1	КЦ 2	КЦ 3	КЦ 4
Взрослые	1	S	34"/86	34.6"/90	5'7"/168	280	30	30	30	30
	2	M	35"/90	38"/98		300	30	30	30	30
	3	L	38"/96	40"/104		350	30	30	30	30
	4	XL	40"/102	42"/108		380	30	30	30	30
	5	2XL	42"/106	43"/112		400	30	30	30	30
	6	3XL	44"/112	45.5"/118		430	30	30	30	30

### Выкройка и конструкция

Сшивной джемпер с интарсией прямого края с 2 см свободы облегания. Втачной рукав, горловина оформлена кеттлёмкой.



## Сокращения

**2из1** – прибавка 2 петли из 1

**2ВЛНЛ** – две вместе лиц с наклоном влево

**2ВЛНП** – две вместе лиц с наклоном вправо

**доп.** – дополнительный

**изн** – изнаночная петля

**ИС** – изнаночная сторона

**кол-во** – количество

**кр** – кромочная петля: входят в общее число петель при наборе, провязывается по рисунку (в лицевом ряду лиц., в изнаночном – изн. п.)

**КЦ** – контрастный цвет

**лиц** – лицевая петля

**ЛС** – лицевая сторона

**ОЦ** – основной цвет

**п.** – петля (-и)

**посл.** – последний




**см.** – смотри

**стр.** – страница


**УР** – укороченный ряд

## Техники вязания


- **Убавки** двух петель влево/вправо лиц (2ВЛНЛ/2ВЛНП) и влево изн (2ВЛНЛ)
- **2из1** – прибавка (см. рисунок справа): провязать петлю как лиц, но не снимать с левой спицы; провязать ее же как лиц за заднюю стенку
- **Полая резинка (поворотными рядами)** – для наборного края и эластичного закрытия резинки; 1 повтор = 2 ряда:
  - **Р1:** \*1 лиц, снять 1 п. (нить перед работой)\*
  - **Р2:** \*1 лиц, снять 1 п. (нить перед работой)\*
- **Эластичное закрытие иглой** (с 2мя установочными рядами полой резинкой) [см. видео по ссылке](#)
- **Чтение схем** (опционально)
- **Итальянский набор**
- **Сшивание полотна швом «петля-в-петлю»**
- **Интарсия** (см. фото справа)
- **Сглаживание ступенек при закрытии петель** в несколько этапов [см. видео по ссылке](#)



# Схема для размера S-M



Для остальных размеров



## ОПИСАНИЕ

### Начало работы (перед)

Основным цветом (ОЦ) на спицы №3.5 итальянским набором набрать 90 (98, 104, 108, 112, 118) петель. Провязать 2 ряда полой резинкой, переставить петли в 3м ряду под резинку 2\*2 и продолжить вязать ею еще 14 рядов.

#### Основное полотно

Сменить спицы на основные №3.75 (или те, которыми попали в плотность)

Начало схемы от правого края полотна (как смотрите на изделие)

Уст. ряд: 1 ряд схемы - 75 (75, 80, 80, 80, 80) петель, остальные петли для своего размера ОЦ.

Вязать по схеме до 116 ряда.

#### Пройма

В 117 ряду закрыть первые 4 (4, 5, 5, 6, 6) петель правой проймы. Провязать ряд до конца и в начале изнаночного ряда закрыть первые 4 (5, 5, 5, 6, 6) петель левой проймы.

В след. лиц. ряду закрыть еще 2 (2, 2, 2, 2, 2) п. проймы, сглаживая ступеньку (см. Техники на стр. 4). На спицах 78 (84, 90, 94, 96, 102) п., перейти к убавкам.

**Убавки** для углубления проймы выполняются в лиц рядах:

- В след. лиц ряду – P119 сделать **одинарную убавку** справа и слева (-2 п.): 2 лиц, 2ВЛНЛ, по схеме до 4 посл. петель, 2ВЛНЛ, 2 лиц.  
Повторить **еще** 2 (2, 2, 3, 3, 4) раза в каждом 2ом ряду.  
Посл. убавка в P123 (123, 125, 125, 125, 127) на спицах 72 (78, 82, 86, 88, 92) п.
- В след. лиц ряду – P125 (125, 127, 127, 127, 129) сделать **одинарную убавку** справа и слева (-2 п.): 2 лиц, 2ВЛНЛ, по схеме до 4 посл. петель, 2ВЛНЛ, 2 лиц.  
Повторить **еще** \_ (1, 1, 2, 2, 2) раза в каждом 4ом ряду.  
Посл. убавка в P127 (129, 131, 131, 133, 135) на спицах 70 (74, 78, 80, 82, 86) п.

Далее вязать прямо до P148 (150, 152, 154, 158, 160) включительно (посл. ряд – изн), перейти к формированию горловины.

#### Вырез горловины

**Закрытие петель:** в след. лиц ряду – P149 (151, 151, 155, 159, 161) провязать 30 (32, 34, 35, 36, 38) петель, закрыть 10 п., провязать 30 (32, 34, 35, 36, 38) петель и перейти к убавкам левой части горловины (как смотрим на изделие).

**Убавки** выреза левой части горловины выполняются в лиц рядах:

В след. лиц ряду – P151 (153, 153, 157, 161, 163) закрыть 2 п. горловины, сглаживая ступеньку (см. Техники на стр. 4).

Повторить **еще** раз. На спицах 26 (28, 30, 31, 32, 34) п.

В след. лиц ряду – P155 (157, 157, 161, 165, 167) закрыть 1 п. слева (-1 п.): закрыть п., лиц. до конца ряда.

Повторить **еще** 3 (3, 3, 3, 3, 4) раза в каждом 2ом ряду. Посл. убавка в P161 (163, 163, 167, 171, 173), на спицах осталось 22 (24, 26, 27, 28, 29) п.

В след. лиц ряду – P163 (165, 165, 169, 173, 175) убавить 1 п. слева(-1 п.): закрыть 1 п., лиц. до конца ряда.

Повторить **еще** 1 (1, 2, 2, 2, 2) раза в каждом 4ом ряду. Посл. убавка в P167 (169, 173, 177, 181, 183), на спицах осталось 20 (22, 23, 24, 25, 26) п.

Далее вязать прямо до P170 (172, 176, 180, 184, 186) включительно (посл. ряд – изн), перейти к скосу плеча.

**Скос плеча** выполняется в посл. 11 (11, 13, 13, 13, 15) рядах (включая итоговое закрытие) по ИС, по левому краю детали.

- В начале P171 (173, 177, 181, 185, 187) закрыть 1 п. – плановая убавка выреза горловины;
- В начале P172 (174, 178, 182, 186, 188) закрыть первые 3 п.

- Повторить в каждом 2м ряду (по ИС) еще 4 (4, 5, 5, 5, 6) раз, не забывая сглаживать ступеньку (см. Техники на стр. 4);
- Убавки выреза горловины продолжить в процессе вязания скоса еще 1 раз в Р175 (177, 181, 185, 189, \_)
- Закрывать все оставшиеся 3 (5, 3, 4, 5, 3) п. в след. изн. ряду – Р182 (184, 190, 194, 198, 202)

**Убавки** выреза правой части горловины выполняются в изн. рядах.

Переставить счетчик рядов на Р149 (151, 151, 155, 159, 161)

*Здесь и далее предполагается, что номер ряда переключается после окончания ряда; если вы переключаете в начале ряда, то вставляйте на 1 номер больше, чем указано.*

Ввести рабочую нить у правого края, провязать 1 лиц ряд до закрытых п.

В след. изн ряду – Р150 (152, 152, 156, 160, 162) закрыть 2 п. горловины, сглаживая ступеньку (см. Техники на стр. 4).

Повторить **еще** раз. На спицах 26 (28, 30, 31, 32, 34) п.

В след. изн. ряду – Р154 (156, 156, 160, 164, 166) закрыть 1 п. слева (-1 п.): закрыть п., изн. до конца ряда.

Повторить **еще** 3 (3, 3, 3, 3, 4) раза в каждом 2ом ряду. Посл. убавка в Р160 (162, 162, 166, 170, 172), на спицах осталось 22 (24, 26, 27, 28, 29) п.

В след. изн. ряду – Р162 (164, 164, 168, 172, 174) убавить 1 п. слева (-1 п.): закрыть 1 п., изн. до конца ряда.

Повторить **еще** 1 (1, 2, 2, 2, 2) раза в каждом 4ом ряду. Посл. убавка в Р166 (168, 172, 176, 180, 182), на спицах осталось 20 (22, 23, 24, 25, 26) п.

Далее вязать прямо до Р169 (171, 175, 179, 183, 185) включительно (посл. ряд – лиц), перейти к скосу плеча.

**Скос плеча** выполняется в посл. 11 (11, 13, 13, 13, 15) рядах (включая итоговое закрытие) по ЛС, по правому краю детали.

- В начале Р170 (172, 176, 180, 184, 186) закрыть 1 п. – плановая убавка выреза горловины;
- В начале Р171 (173, 177, 181, 185, 187) закрыть первые 3 п.
- Повторить в каждом 2м ряду (по ЛС) еще 4 (4, 5, 5, 5, 6) раз, не забывая сглаживать ступеньку (см. Техники на стр. 4);
- Убавки выреза горловины продолжить в процессе вязания скоса еще 1 раз в Р174 (176, 180, 184, 188, \_)
- Закрывать все оставшиеся 3 (5, 3, 4, 5, 3) п. в след. лиц. ряду – Р181 (183, 189, 193, 197, 201)

## Спинка

Основным цветом (ОЦ) на спицы №3.5 итальянским набором набрать 90 (98, 104, 108, 112, 118) петель. Провязать 2 ряда полой резинкой, переставить петли в 3м ряду под резинку 2\*2 и продолжить вязать ею еще 15 рядов.

### Основное полотно

Сменить спицы на основные №3.75 (или те, которыми попали в плотность) и провязать до проймы 116 рядов.

### Пройма

В 117 ряду закрыть первые 4 (4, 5, 5, 6, 6) петель правой проймы. Провязать ряд до конца и в начале изнаночного ряда закрыть первые 4 (5, 5, 5, 6, 6) петель левой проймы.

В след. лиц. ряду закрыть еще 2 (2, 2, 2, 2, 2) п. проймы, сглаживая ступеньку (см. Техники на стр. 4). На спицах 78 (84, 90, 94, 96, 102) п., перейти к убавкам.

**Убавки** для углубления проймы выполняются в лиц рядах:

- В след. лиц ряду – Р119 сделать **одинарную убавку** справа и слева (-2 п.): 2 лиц, 2ВЛНЛ, по схеме до 4 посл. петель, 2ВЛНП, 2 лиц.  
Повторить **еще** 2 (2, 2, 3, 3, 4) раза в каждом 2ом ряду.

Посл. убавка в P123 (123, 125, 125, 125, 127) на спицах 72 (78, 82, 86, 88, 92) п.

- В след. лиц ряду – P125 (125, 127, 127, 127, 129) сделать **одинарную убавку** справа и слева (-2 п.): 2 лиц, 2ВЛНЛ, по схеме до 4 посл. петель, 2ВЛНП, 2 лиц.  
Повторить **еще** \_ (1, 1, 2, 2, 2) раза в каждом 4ом ряду.  
Посл. убавка в P127 (129, 131, 131, 133, 135) на спицах 70 (74, 78, 80, 82, 86) п.

Далее вязать прямо до P158 (160, 164, 168, 172, 174) включительно (посл. ряд – изн), перейти к формированию горловины.

### **Вырез горловины**

**Закрытие петель:** в след. лиц ряду – P159 (161, 165, 167, 171, 171) провязать 25 (27, 28, 30, 31, 33) петли, закрыть 20 (20, 22, 20, 20, 20) п., провязать 25 (27, 28, 30, 31, 33) петли и перейти к убавкам левой части горловины.

**Убавки** выреза левой части горловины выполняются в лиц рядах:

В след. лиц ряду – P161 (163, 167, 169, 173, 173) закрыть 2 п. горловины, сглаживая ступеньку (см. Техники на стр. 4).

Повторить **еще** раз. На спицах 21 (23, 27, 28, 29, 31) п.

В след. лиц ряду – P165 (167, 171, 173, 177, 177) закрыть 1 п. слева (-1 п.): закрыть 1 п., лиц. до конца ряда.

Повторить **еще** 2 (2, 2, 3, 3, 5) раз в каждом 2ом ряду. Посл. убавка в P169 (171, 175, 179, 183, 185), на спицах осталось 18 (20, 21, 22, 23, 24) п.

Далее вязать прямо до P171 (173, 177, 181, 185, 187) включительно (посл. ряд – изн), перейти к скосу плеча.

**Скос плеча** выполняется в посл. 11 (11, 13, 13, 13, 15) рядах (включая итоговое закрытие) по ИС, по левому краю детали.

- В начале P172 (174, 178, 182, 186, 188) закрыть первые 3 п.;
- Повторить в каждом 2м ряду (по ИС) еще 4 (4, 5, 5, 5, 6) раз, не забывая сглаживать ступеньку (см. Техники на стр. 4);
- Закрыть все оставшиеся 3 (5, 3, 4, 5, 3) п. в след. изн. ряду – P182 (184, 190, 194, 198, \_)

**Убавки** выреза правой части горловины выполняются в изн. рядах.

Переставить счетчик рядов на P159 (161, 165, 167, 171, 173)

*Здесь и далее предполагается, что номер ряда переключается после окончания ряда; если вы переключаете в начале ряда, то вставляйте на 1 номер больше, чем указано.*

Ввести рабочую нить у правого края, провязать 1 лиц ряд до закрытых п.

В след. изн. ряду – P160 (162, 166, 168, 172, 174) закрыть 2 п. горловины, сглаживая ступеньку (см. Техники на стр. 4).

Повторить **еще** раз. На спицах 21 (23, 27, 28, 29, 31) п.

В след. изн. ряду – P164 (166, 170, 172, 176, 178) закрыть 1 п. слева (-1 п.): закрыть 1 п., изн. до конца ряда.

Повторить **еще** 2 (2, 2, 3, 3, 5) раз в каждом 2ом ряду. Посл. убавка в P168 (170, 174, 178, 182, 184), на спицах осталось 18 (20, 21, 22, 23, 24) п.

Далее вязать прямо до P169 (171, 175, 179, 183, 185) включительно (посл. ряд – лиц.), перейти к скосу плеча.

**Скос плеча** выполняется в посл. 11 (11, 13, 13, 13, 15) рядах (включая итоговое закрытие) по ЛС, по правому краю детали.

- В начале P171 (173, 177, 181, 185, 187) закрыть первые 3 п.;
- Повторить в каждом 2м ряду (по ИС) еще 4 (4, 5, 5, 5, 6) раз, не забывая сглаживать ступеньку (см. Техники на стр. 4);
- Закрыть все оставшиеся 3 (5, 3, 4, 5, 3) п. в след. изн. ряду – P181 (183, 189, 193, 197, 201)

## Набор петель

На спицы №3.5 набрать 44 (44, 48, 48, 52, 52) петли итальянским набором. Провязать 2 ряда поллой резинкой, переставить петли в 3м ряду под резинку 2\*2 и продолжить вязать ею еще 14 рядов.

## Основное полотно

Сменить спицы на основные №3.75 (или те, которыми попали в плотность)

Провязать 6 рядов прямо и начиная с Р7 выполнить плановые прибавки рукава вдоль внешних краев.

Р7(ЛС): 2 лиц., **2из1**, лиц. до последних 4х. петель, **2из1**, 2 лиц.

Повторить Р7 еще 10 (11, 12, 13, 14, 15) раз в каждом 12 (11, 10, 9, 8, 7) ряду.

Последняя прибавка будет в Р115 (117, 117, 115, 111, 105) ряду

Итого после всех прибавок на спицах будет 64 (68, 72, 76, 80, 84) п.

## Окат рукава

### Часть1

- В Р127-128 закрыть первые 3 (3, 3, 4, 4, 4) п. с каждой стороны.
- В Р129-130 закрыть следующие 3 (3, 3, 4, 4, 4) п. с каждой стороны, не забывайте сглаживать ступеньку (см. Техники на стр. 4);
- В Р131-132 закрыть следующие 2 п. с каждой стороны
- Повторить еще 2 (2, 2, 2, 2, 2) раза. Последний ряд с массовым закрытием Р135-136.

### Часть2

- Далее выполнять закрытие по 1 петле в каждом 2м ряду всего 5 (5, 6, 5, 5, 6) раз.
- Затем выполнять закрытие по 1 петле в каждом 4м ряду всего 1 (1, 1, 3, 3, 2) раз.
- Далее выполнять закрытие по 1 петле в каждом 2м ряду всего 4 (5, 5, 4, 5, 6) раз.

Стоп в Р157 (159, 161, 165, 167, 167) ряду

### Часть3

- Далее в каждом лиц. р убавить первые 2 п. всего 2 (1, 3, \_, \_, 1) раз
- Затем в каждом лиц. р убавить первые 3 п. всего 2 (3, 2, 4, 3, 4) раза
- Затем в каждом лиц. р убавить первые 4 п. всего (\_ , \_ , \_ , 1, \_) раз.

Итого провязано 166 (168, 172, 174, 176, 178) ряда.

Второй рукав вязать аналогично.

## Отделка горловины

Сшить плечевые швы петля в петлю трикотажным швом.

### Старт от правого плеча (как смотрим на изделие):

- На 2 пары спиц 2,5-3 набираем по 16 (16, 18, 18, 19, 19) петель (с лица и изнанки) с одной стороны выреза, прямой участок центра горловины из каждой петли – 10 п., с другой стороны выреза, по 16 (16, 18, 18, 19, 19) петель с другой стороны выреза для ложной кеттлевки. Шаг набора 3 к 1 (набрать петли из трех петель подряд, следующую пропустить, повторить до конца ряда) [принцип набора петель по ссылке](#)
- Спинку набираем по скосу выреза так же с ритмом 3-1 – 9 (9, 8, 9, 10, 11) п., центр в каждую петлю - 20 (20, 22, 20, 20, 22) п. без пропуска, по скосу с другой стороны 9 (9, 8, 9, 10, 11) п. На спицах должно получиться 80 (80, 84, 84, 88, 92) п. Первый ряд с лиц. стороны провязать изн. петлями, далее провязываем по 3 ряда с внешней стороны лицевой гладью, внутреннюю изнаночной.
- После 4го ряда с каждой стороны нужно соединить кеттлёвку. Соединение выполняется провязыванием петли с внешней стороны и петли с внутренней стороны вместе лиц. п.

Сменить спицы на отделочные для резинок – 3.5, перейти на резинку 2\*2 и провязать ею 10 рядов. Далее 2 ряда поллой резинкой, закрыть петли иглой.

### **Сборка**

Вшить рукава по окату в пройму тела трикотажным швом петля в петлю. Для удобства сшивания зафиксируйте окат и пройму в ключевых точках.

Сшить боковые швы тела и внутреннюю часть рукава также трикотажным швом, тщательно заправить все кончики.

Провести ВТО, сушить изделие горизонтально, предварительно расправив его вдоль швов.

Ваш свитер готов, носите с удовольствием.