



Lilac

Свободный, комфортный двубортный жакет с лацканами сочетает в себе остромодные тенденции и традиционную основательность. Вещь, которая будет служить вам не один сезон.



Жакет-полупальто Lilac

Размер: XS (S, M, L, XL, XXL, XXXL)

Обхват груди: 82-86 (88-92, 94-98, 100-104, 106-110, 112-116, 118-122) см

Обхват бедер: 86-90 (92-96, 98-102, 104-108, 110-114, 116-120, 122-126) см

Окончательный размер изделия в застегнутом виде на уровне груди: 107,5 (113, 121, 128,5, 134, 138, 142) см

Размер чашки: A (A-B, B, C, C-D, D, E)

Высота роста: 2 (2, 2,5, 2,5, 2,5, 3,5, 3,5) см

Рост: 167-175 см

Предлагаемый припуск на свободу облегания на уровне груди: в среднем 23-26 см. Образец на модели связан по описанию размера L со свободой облегания 24 см.

Плотность вязания двойным жемчужным узором: спицы 4 мм, 21 п. и 30 р. = 10x10 см

Если ваша плотность вязания отличается от той, что указана, измерения деталей и готового изделия будет отличаться от тех, что должны быть в вашем размере. Попробуйте достичь указанной плотности или вяжите соседний размер, а также сделайте корректировки длины, если ваша плотность все еще немного отличается от заданной.

Степень сложности:



Для лучшей посадки изделия в выкройке были применены следующие технологии: горизонтальные вытачки для груди; вертикальные вытачки для груди; удлиненные проймы спинки; увеличенный скос плеч спинки; углубленные передние проймы; увеличенная ширина полочек для груди; несимметричные окаты, невидимые планки.

Пряжа: стоковая пряжа *Lanecardate Felpina Canberra*: 100% Merino superfine, 210 м в 100 гр., около 700 (750, 800, 850, 900, 975, 1050) гр., цвет *Prugna*.
Окончательный метраж пряжи – 1470 (1575, 1680, 1785, 1890, 2050, 2200) м.

Спицы и дополнительные принадлежности: прямые спицы 3,5 и 3,75 мм для невидимых планок и воротника; 4 мм для основного полотна; гобеленовая игла для сшивания; дополнительные круговые спицы для перемещения незакрытых петель; 2 петледержателя; съёмные маркеры и маркеры для петель; крючок No. 3 (C); 6 пуговиц диаметром 2-2,2 см; игла и швейная нить в тон пуговиц.

Сокращения

п. – петля
р. – ряд
изн. – изнаночная (-ый)
лиц. – лицевая (-ой)

Примечания

1. Перед началом работы обязательно прочесть все описание.
2. Крайние петли по всей длине деталей – кромочные (косичка), даже если в дальнейшем описании об этом не упоминается.
3. При наборе петель и после завершения деталей оставить достаточно длинные свободные концы нитей для дальнейшего сшивания.
4. Описание дается для размера XS, цифры в скобках соответствуют размерам S, M, L, XL, XXL и XXXL. Если в описании встречается только одна цифра, она относится ко всем размерам.
5. Убавления «2 п. вместе с наклоном вправо/влево» выполнять лицевой или изнаночной петлей, в зависимости от рисунка узора.
6. Изнаночная сторона наборного ряда – это лицевая сторона деталей.
7. В количество рядов при подсчете наборный ряд не входит, если только в описании не указано иначе.
8. Изменения в длине корпуса рекомендуется выполнять в промежутке между карманами и проймами. На такое же количество рядов необходимо опустить или поднять начало вязания петель для пуговиц.

Узоры и технические приемы

Двойной жемчужный узор: 1 ряд: *2 лиц. п., 2 изн. п.*; 2 ряд: *2 изн. п., 2 лиц. п.* Повторять между *. В изнаночных рядах петли провязывать по рисунку.

Кромочная петля (косичка): в начале каждого ряда снять первую п., не провязывая, последнюю п. каждого ряда вязать лицевой или изнаночной п. (по рисунку или как указано в описании), нить переносить, не обертывая крайнюю п.

Сглаживающий ряд используется для выравнивания ступенек, образовавшихся после выполнения укороченных рядов. Поднять нить, которой была обернута петля, на левую спицу, тем самым освобождая петлю, и провязать их вместе. Нить обертывания при провязывании ее с петлей всегда остается на изнаночной стороне изделия.

Провязывание петель вместе методом трех спиц: ввести правую спицу в первую петлю на каждой из двух спиц и провязать их вместе, как одну петлю.

Тамбурный шов крючком. Ввести крючок сверху вниз (нить под работой), вытянуть петлю. *Ввести крючок в следующую точку, вытянуть петлю и протянуть ее через петлю на крючке.* Повторять между *. Крючок вводить между кромочной и второй петлей каждые 2 ряда или рядом с цепочкой закрытых петель, пронизывая каждую петлю. Во время прокладывания тамбурного шва следить за степенью натяжения: край должен быть не стянутым, а лишь слегка сдерживающим.

Воздушная петля с правым поворотом:

подхватить нить, скрестить ее по часовой стрелке и накинуть на правую спицу. Верхняя стенка п. ложится справа налево.








Воздушная петля с левым поворотом:

подхватить нить, скрестить ее против часовой стрелки и накинуть на правую спицу. Верхняя стенка п. ложится слева направо.



Рисунки выкройки и измерения (см)



Для заметок

Спинка

Спицами 3,5 мм набрать 112 (116, 124, 132, 136, 140, 144) п. простым (обычным) набором. В следующем р. начать вязать двойным жемчужным узором. Провязать один р. Перейти на спицы 3,75 мм и провязать еще 7 р. Перейти на спицы 4 мм и продолжить вязать прямо. Провязать всего 180 (178, 176, 172, 170, 166, 164) р. от начала, закончить в изн. р.

Формирование пройм

В следующем лиц. р. в начале ряда закрыть 6 (7, 8, 9, 10, 11, 12) п. (первый ряд проймы). Вязать р. до конца, повернуть работу. В следующем изн. р. закрыть в начале ряда 6 (7, 8, 9, 10, 11, 12) п., вязать р. до последних 2 п., провязать их вместе изн. п. Повернуть работу, кромочная п., 2 п. вместе с наклоном вправо, вязать р. до последних 4 п., 2 п. вместе с наклоном влево, 2 последние п. вместе с наклоном влево лицевой п. Повернуть работу и провязать изн. р. Провязано всего 4 установочных р. проймы.

В следующем лиц. р. выполнить **ряд убавлений**.

Ряд убавлений: кромочная п., 2 п. вместе с наклоном вправо, вязать р. до последних 3 п., 2 п. вместе с наклоном влево, 1 лиц. п. Убавили 2 п.

Повторить **ряд убавлений** еще 3 (3, 4, 5, 5, 4, 4) раза в каждом 2-ом р., и 1 (1, 1, 1, 1, 2, 2) раз в каждом 4-ом р. На спицах 86 (88, 92, 96, 98, 100, 102) п. Далее вязать прямо, пока высота проймы не составит 64 (66, 68, 72, 74, 78, 80) р., включая установочные ряды, закончить в изн. р. В последнем изн. р. отметить маркерами для петель 26 (26, 28, 30, 30, 32, 32) центральных п. для горловины на спинке, осталось по 30 (31, 32, 33, 34, 34, 35) п. для каждого плеча.

Формирование скоса плеч и горловины спинки укороченными рядами

1. В следующем лиц. р. вязать до последних 3 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р. до последних 3 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу.

2. В следующем лиц. р. не довязать 4 (4, 3, 3, 3, 3) п. до обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р., не довязывая 4 (4, 3, 3, 3, 3) п. до обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу.

3. В следующем лиц. р. не довязать 4 (4, 4, 4, 4, 3, 3) п. до обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р., не довязывая 4 (4, 4, 4, 4, 3, 3) п. до обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу.

Только для размеров M (L, XL, XXL, XXXL):

4. В следующем лиц. р. не довязать 4 п. до обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р., не довязывая 4 п. до обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу.

Только для размеров XXL (XXXL):

5. В следующем лиц. р. не довязать 4 п. до обернутой п.,

обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р., не довязывая 4 п. до обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу.

Для всех размеров:

6. В следующем лиц. р. не довязать 4 (5, 4, 4, 5, 4, 4) п. до обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р. до маркера, отмечающего горловину, переснять маркер, провязать еще 4 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу.

7. В следующем лиц. р. не довязать 5 (5, 4, 5, 5, 4, 4) п. до обернутой петли, обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р. до маркера, убрать маркер, обернуть нитью следующую за ним п., повернуть работу.

8. В следующем лиц. р. не довязать 5 (5, 5, 5, 5, 4, 5) п. до обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать сглаживающий изн. р., ввязывая обернутые п. горловины, до другого плеча, не довязывая 4 (5, 4, 4, 5, 4, 4) п. до обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу.

9. В следующем лиц. р. вязать до маркера, переснять маркер, провязать еще 4 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу, вязать изн. р., не довязывая 5 (5, 4, 5, 5, 4, 4) п. до обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу.

10. В следующем лиц. р. вязать до маркера, убрать маркер, обернуть нитью следующую за ним п., повернуть работу, вязать изн. р., не довязывая 5 (5, 5, 5, 5, 4, 5) п. до обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу.

Провязать сглаживающий лицевой р. до конца, ввязывая все обернутые п., повернуть работу и провязать сглаживающий изнаночный р. до конца, ввязывая все обернутые п. При вязании сглаживающих рядов следить за тем, чтобы узор в сглаживающих рядах продолжал рисунок узора находящихся ниже укороченных рядов.

Перенести все п. на дополнительную круговую спицу. Оставить достаточно длинный конец нити (не менее, чем 4 длины линии плеч) для соединения плеч методом трех спиц и одновременного закрытия петель горловины.

Окончательная высота пройм спинки составляет 66 (68, 70, 74, 76, 80, 82) р.

При формировании скоса плеча и горловины на спинке укороченными рядами получили по 6 (6, 7, 7, 7, 8, 8) поворотов укороченных рядов для скосов плеч и по 2 поворота для горловины.

Левая полочка

Для вязания левой полочки подготовьте два отдельных мотка пряжи.

Спицами 3,5 мм набрать 72 (76, 80, 84, 88, 90, 92) п. простым (обычным) набором. В следующем р. начать вязать с 3-его р. двойного жемчужного узора. Провязать один р. Перейти на спицы 3,75 мм и провязать еще 7 р. Перейти на спицы 4 мм и продолжить вязать прямо. Провязать всего 34 р. от начала, закончить в изн. р.

Карман

В следующем лиц. р. провязать 9 (11, 13, 17, 17, 19, 19) п., отметить съёмным маркером нижний угол кармана, провязать еще 34 (34, 36, 36, 38, 38, 40) п., оставшиеся 29 (31, 31, 31, 33, 33, 33) п. переместить на петледержатель. Повернуть работу, набрать воздушной петлей одну кромочную п. мешковины, провязать изн. р. до конца. Далее вязать прямо еще 60 (60, 64, 64, 68, 68, 72) р., закончить в изн. р. Петли переместить на дополнительную круговую спицу, нить не отрывать.

Нить нового мотка поместить за работой, оставить достаточно длинный конец нити для пришивания кармана с лицевой стороны и для прокладки тамбурного шва на краю отверстия кармана. Начиная с точки, отмеченной маркером, поднять 2 п. из одной п., далее поднять еще 33 (33, 35, 35, 37, 37, 39) п. из каждой петли соответствующего ряда. Провязать петли с петледержателя, на спицах 64 (66, 68, 68, 72, 72, 74) п. Убрать маркер. Провязать изн. р. *В следующем р. провязать 35 (35, 37, 37, 39, 39, 41) п., поднять на левую спицу кромочную п. соответствующего ряда мешковины и провязать ее вместе со следующей п. по рисунку узора. При провязывании петель вместе, следить за тем, чтобы кромочная п. мешковины ложилась за верхней петлей. Провязать изн. р.* Повторять между*, пока не будет провязано 22 р., включая ряд поднятия петель. Для удобства место привязывания мешковины можно отметить маркером для петель.

Продолжая привязывание кармана к мешковине, как установлено ранее, в следующем лиц. р. выполнить **ряд убавления для отверстия кармана**.

Ряд убавления для отверстия кармана: кромочная п., 2 п. вместе с наклоном вправо, вязать р. до конца. Убавили 1 п.

Повторить **ряд убавления для отверстия кармана** еще 19 (19, 21, 21, 23, 23, 25) раз в каждом 2-ом р. Провязать изн. р. и в конце ряда провязать 2 последние п. вместе изн. п., таким образом убавляя кромочную п., проходившую по верхнему краю кармана. Убрать маркер для петель. Провязано всего 62 (62, 66, 66, 70, 70, 74) р. кармана, на спице 43 (45, 45, 45, 47, 47, 47) п.

Вернуться к петлям на круговой спице, провязать 29 (31, 35, 39, 41, 43, 45) п., далее методом трех спиц провязать вместе 15 п. кармана и мешковины, провязать р. до конца. Оторвать нить второго мотка.

Далее вязать прямо, пока длина полочки не составит 169 (167, 165, 161, 159, 155, 153) р., закончить в лиц. р.

Боковая горизонтальная вытачка для груди

В следующем изн. р. вязать до последних 7 (8, 5, 3, 5, 3, 4) п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать лиц. р. до конца.

*В следующем изн. р. не довязать 7 (7, 5, 6, 4, 4, 3) п. до обернутой петли, обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать лиц. р. до конца. * Повторить между * еще 2 (2, 4, 4, 6, 8, 10) раза.

Не отклоняясь от раппорта узора текущего ряда, провязать изнаночный сглаживающий р., ввязывая все обернутые петли.

Далее вязать прямо, пока высота полочки не составит 180 (178, 176, 172, 170, 166, 164) р., закончить в изн. р. Ряды считать у боковой линии.

Далее одновременно происходит формирование проймы, вертикальной вытачки и лацкана. Перед тем, как продолжить, прочитайте описание полочки до конца.

Формирование проймы

В следующем лиц. р. (первый ряд проймы) закрыть 12 (13, 14, 15, 16, 17, 18) п., вязать р. до конца, повернуть работу. Вязать изн. р. до последних 2 п., 2 п. вместе изн. п. Повернуть работу, кромочная п., 2 п. вместе с наклоном вправо, вязать р. до конца, как установлено. Повернуть работу и провязать изн. р. Провязано всего 4 установочных р. проймы.

Далее выполнить **ряд убавления**.

Ряд убавления: кромочная п., 2 п. вместе с наклоном вправо, вязать р. до конца. Убавили 1 п.

Повторить **ряд убавления** еще 3 (3, 4, 5, 5, 4, 4) раза в каждом 2-ом р. и 1 (1, 1, 1, 1, 2, 2) раз в каждом 4-ом р. Далее вязать прямо, пока высота проймы не составит 36 (36, 36, 38, 40, 42, 44) р., закончить в изн. р.

Для дальнейшего формирования проймы в следующем лиц. р. выполнить **ряд прибавления**.

Ряд прибавления: кромочная п., воздушная п. с правым поворотом, вязать р. до конца, как установлено. Прибавили 1 п.

Повторить **ряд прибавления** еще 0 (1, 2, 3, 3, 4, 4) раз в каждом 6-ом р. и 5 (4, 3, 2, 2, 1, 1) раз в каждом 4-ом р. Провязать всего 59 (61, 63, 67, 69, 73, 75) р. проймы, закончить в лиц. р.

Для изгиба проймы убавлено всего 19 (20, 22, 24, 25, 26, 27) п., прибавлено 6 п.

Вертикальная вытачка для груди

Провязав 6 (6, 10, 6, 6, 16, 16) р. от начала проймы, закончить в изн. р. Продолжая убавления и прибавления для проймы, как установлено ранее, вязать следующий лиц. р. до последних 26 (28, 28, 28, 30, 30, 30) п., провязать вместе 2 следующие п. с наклоном вправо, повесить маркер для петель, провязать р. до конца. Провязать еще 9 (9, 7, 7, 7, 5, 5) р., закончить в изн. р.

В следующем лиц р. выполнить **ряд убавления для вертикальной вытачки**.

Ряд убавления для вертикальной вытачки: не довязать 2 п. до маркера, 2 п. вместе с наклоном вправо, переснять маркер, вязать р. до конца. Убавили 1 п.

Повторить **ряд убавления для вертикальной вытачки** еще 4 (4, 5, 6, 6, 7, 7) раза в каждом 10-ом (10-ом, 8-ом, 8-ом, 8-ом, 6-ом, 6-ом) р. Далее вязать прямо.

Формирование лацкана и горловины

Провязав 51 (51, 51, 55, 55, 59, 59) р. от начала проймы, закончить в лиц. р. Повернуть работу. Закрывать 16 (18, 18, 18, 20, 20, 20) п. изнаночными п. Провязать р. до конца, повернуть работу. Продолжая прибавления для проймы и убавления для вертикальной вытачки, как установлено ранее, вязать следующий лиц. р. до последних 4 п., провязать вместе 2 следующие п. с наклоном влево, 2 последние п. с наклоном влево лиц. п. Повернуть работу, провязать изн. р.

В следующем лиц р. выполнить **ряд убавлений для горловины**.

Ряд убавлений для горловины: вязать р. до последних 3 п., 2 п. вместе с наклоном влево, 1 лиц. п. Убавили 1 п.

Повторить **ряд убавлений для горловины** еще 4 раза в каждом 2-ом р. Далее со стороны горловины вязать прямо.

Формирование скоса левого плеча

Провязать всего 59 (61, 63, 67, 69, 73, 75) р. проймы, закончить в лиц. р. В следующем изн. р. вязать до последних 3 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать лиц. р. до конца.

В следующем изн. р. не довязать 3 п. до обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать лиц. р. до конца.

В следующем изн. р. не довязать 4 п. до обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать лиц. р. до конца.

В следующем изн. р. не довязать 5 п. до обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать лиц. р. до конца.

В следующем изн. р. не довязать 5 (5, 5, 6, 6, 6) п. до обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать лиц. р. до конца.

В следующем изн. р. не довязать 5 (5, 6, 6, 6, 7) п. до обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать лиц. р. до конца.

Провязать сглаживающий изн. р., вяжывая все обернутые п. При вязании сглаживающего р. придерживать рисунок узора ниже находящихся укороченных рядов. Перенести все 30 (31, 32, 33, 34, 34, 35) п. левого плеча на петледержатель. Оторвать нить.

Окончательная высота проймы полочки составляет 60 (62, 64, 68, 70, 74, 76) р.





Правая полочка

Спицами 3,5 мм набрать 72 (76, 80, 84, 88, 90, 92) п. простым (обычным) набором. В следующем р. начать вязать с 3-его (3-его, 3-его, 3-его, 3-его, 1-ого, 3-его) р. двойного жемчужного узора. Провязать один р. Перейти на спицы 3,75 мм и провязать еще 7 р. Перейти на спицы 4 мм и продолжить вязать прямо. Провязать всего 34 р. от начала, закончить в изн. р.

Далее одновременно происходит вязание кармана и петель для пуговиц. Перед тем, как продолжить, прочитайте следующие два раздела до конца.

Карман

В следующем лиц. р. провязать 29 (31, 31, 31, 33, 33, 33) п. и переместить их на петледержатель. Набрать воздушной петлей кромочную п. мешковины и вязать р. до последних 9 (11, 13, 17, 17, 19, 19) п.; отметить съёмным маркером нижний угол кармана, провязать р. до конца. На спицах 44 (46, 50, 54, 56, 58, 60) п. Продолжить вязать прямо еще 61 (61, 65, 65, 69, 69, 73) р., закончить в изн. р. Петли переместить на дополнительную круговую спицу, оторвать нить.

Вернуть петли с петледержателя на правую спицу. В точке, отмеченной маркером, протянуть вниз крючком около 0,5 м нити. Используя протянутую нить, поднять на правую спицу 35 (35, 37, 37, 39, 39, 41) п. из каждой петли соответствующего ряда, при этом 2 последние п. поднять из одной петли (прибавили одну кромочную п. кармана). Убрать маркер. Повернуть работу, провязать изн. р. *В следующем лиц. р. провязать 28 (30, 30, 30, 32, 32, 32) п., поднять на левую спицу кромочную п. соответствующего ряда мешковины и провязать ее вместе со следующей п. по рисунку узора. При провязывании петель вместе следить за тем, чтобы кромочная п. мешковины ложилась за верхней петлей. Провязать изн. р.* Повторять между *, пока не будет провязано 22 р., включая р. поднятия петель. Для удобства место привязывания мешковины можно отметить маркером для петель.

Продолжая привязывание кармана к мешковине, как установлено ранее, в следующем лиц. р. выполнить **ряд убавления для отверстия кармана**.

Ряд убавления для отверстия кармана: вязать р. до последних 3 п., 2 п. вместе с наклоном влево, 1 лиц. п. Убавили 1 п.

Повторить **ряд убавления для отверстия кармана** еще 19 (19, 21, 21, 23, 23, 25) раз в каждом 2-ом р. Провязать изн. р. Провязывая последний изн. р., провязать 2 первые п. вместе изн. п., таким образом убавляя кромочную п. отверстия кармана. Убрать маркер для петель. Провязано всего 62 (62, 66, 66, 70, 70, 74) р. кармана, на спице 43 (45, 45, 45, 47, 47, 47) п.

В следующем лиц. р. провязать 28 (30, 30, 30, 32, 32, 32) п., вернуться к петлям на круговой спице, далее методом трех спиц провязать вместе 15 п. кармана и мешковины, провязать р. до конца.


Далее вязать прямо, пока длина полочки не составит 168 (166, 164, 160, 158, 154, 152) р., закончить в изн. р.

Петли для пуговиц

Провязать всего 68 р. от начала. Следующий лиц. р. начать с кромочной п., провязать еще 3 п. по рисунку узора, с помощью крючка закрыть следующие 3 п., провязывая открытые петли одну через другую (рабочая нить в процессе не участвует, провязать только сами петли). Последнюю петлю с крючка перенести на левую спицу.

С помощью крючка протянуть петлю через первое звено цепочки закрытых петель (ввести крючок под обе нити цепочки). Перенести вытянутую петлю на правую спицу. На правой спице находятся 5 п.

Набрать на правую спицу 2 петли воздушными петлями, как показано на картинке ниже. Воздушные петли набирать очень туго. Далее провязать петлю с крючка, еще 14 (16, 16, 16, 18, 18, 18) п. и повторить петлю для пуговицы. Между петлями для пуговиц 16 (18, 18, 18, 20, 20, 20) п. Далее вязать, как установлено. В изнаночном ряду набранные воздушные п. провязать лицевыми п. за задние стенки, скрещивая их. Повторить пары петель для пуговиц еще 2 раза в каждом 36-ом р. (всего 3 пары петель для пуговиц).



Боковая горизонтальная вытачка для груди

Провязав 168 (166, 164, 160, 158, 154, 152) р. от начала, в следующем лиц. р. вязать до последних 7 (8, 5, 3, 5, 3, 4) п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р. до конца.

*В следующем лиц. р. не довязать 7 (7, 5, 6, 4, 4, 3) п. до обернутой петли, обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р. до конца. * Повторить между * еще 2 (2, 4, 4, 6, 8, 10) раза.

Не отклоняясь от раппорта узора текущего ряда, провязать лицевой сглаживающий р., ввязывая все обернутые петли.

Далее вязать прямо, пока высота полочки не составит 180 (178, 176, 172, 170, 166, 164) р., закончить в изн. р. Ряды считать у боковой линии.

Далее одновременно происходит формирование проймы, вертикальной вытачки и лацкана. Перед тем, как продолжить, прочитайте описание полочки до конца.

Формирование проймы

Провязать следующий лиц. р. (первый ряд проймы). В следующем изн. р. закрыть 12 (13, 14, 15, 16, 17, 18) п., вязать р. до конца, повернуть работу. Вязать лиц. р. до последних 4 п., 2 п. вместе с наклоном влево, 2 последние п. вместе с наклоном влево лицевой п. Повернуть работу и провязать изн. р. Провязано всего 4 установочных р. проймы.

Далее выполнить **ряд убавления**.

Ряд убавления: вязать р. до последних 3 п., 2 п. вместе с наклоном влево, 1 лиц. п. Убавили 1 п.

Повторить **ряд убавления** еще 3 (3, 4, 5, 5, 4, 4) раза в каждом 2-ом р., и 1 (1, 1, 1, 1, 2, 2) раз в каждом 4-ом р. Далее вязать прямо, пока высота проймы не составит 36 (36, 36, 38, 40, 42, 44) р., закончить в изн. р.

Для дальнейшего формирования проймы в следующем лиц. р. выполнить **ряд прибавления**.

Ряд прибавления: вязать р. до последней п., воздушная п. с левым поворотом, 1 лиц. п. Прибавили 1 п.

Повторить **ряд прибавления** еще 0 (1, 2, 3, 3, 4, 4) раз в каждом 6-ом р. и 5 (4, 3, 2, 2, 1, 1) раз в каждом 4-ом р. Провязать всего 58 (60, 62, 66, 68, 72, 74) р. проймы, закончить в изн. р.

Для изгиба проймы убавлено всего 19 (20, 22, 24, 25, 26, 27) п., прибавлено 6 п.

Вертикальная вытачка для груди

Провязав 6 (6, 10, 6, 6, 16, 16) р. от начала проймы, закончить в изн. р. Продолжая убавления и прибавления для проймы, как установлено ранее, в следующем лиц. р. провязать 24 (26, 26, 26, 28, 28, 28) п., повесить маркер для петель, 2 следующие п. вместе с наклоном влево, вязать р. до конца. Провязать еще 9 (9, 7, 7, 7, 5, 5) р., закончить в изн. р.

В следующем лиц. р. выполнить **ряд убавления для вертикальной вытачки**.

Ряд убавления для вертикальной вытачки: вязать до маркера, переснять маркер, 2 п. вместе с наклоном влево, вязать р. до конца. Убавили 1 п.

Повторить **ряд убавления для вертикальной вытачки** еще 4 (4, 5, 6, 6, 7, 7) раза в каждом 10-ом (10-ом, 8-ом, 8-ом, 8-ом, 6-ом, 6-ом) р. Далее вязать прямо.

Формирование лацкана и горловины

Провязав 52 (52, 52, 56, 56, 60, 60) р. от начала проймы, закончить в изн. р. Повернуть работу. Закрыть 16 (18, 18, 18, 20, 20, 20) п. лицевыми п., провязать 1 п., 2 следующие п. вместе с наклоном вправо, провязать р. до конца, повернуть работу. В следующем изн. р. вязать до

последних 2 п., провязать их вместе изн. п. Продолжая прибавления для проймы и убавления для вертикальной вытачки, как установлено ранее, в следующем лиц. р. выполнить **ряд убавления для горловины**.

Ряд убавления для горловины: кромочная п., 2 п. вместе с наклоном вправо, вязать р. до конца. Убавили 1 п.

Повторить **ряд убавления для горловины** еще 4 раза в каждом 2-ом р. Далее со стороны горловины вязать прямо.

Формирование скоса правого плеча

Провязать всего 58 (60, 62, 66, 68, 72, 74) р. проймы, закончить в изн. р. В следующем лиц. р. вязать до последних 3 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р. до конца.

В следующем лиц. р. не довязать 3 п. до обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р. до конца.

В следующем лиц. р. не довязать 4 п. до обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р. до конца.

В следующем лиц. р. не довязать 5 п. до обернутой п.,

обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р. до конца.

В следующем лиц. р. не довязать 5 (5, 5, 6, 6, 6, 6) п. до обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р. до конца.

В следующем лиц. р. не довязать 5 (5, 6, 6, 6, 6, 7) п. до обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р. до конца.

Провязать сглаживающий лицевой р., ввязывая все обернутые п., и еще один изнаночный р. При вязании сглаживающих р. придерживаться рисунка узора ниже находящихся укороченных рядов. Перенести все 30 (31, 32, 33, 34, 34, 35) п. правого плеча на петледержатель. Оторвать нить.

Окончательная высота проймы полочки составляет 60 (62, 64, 68, 70, 74, 76) р.

Рукава (2 зеркальные детали)

Спицами 3,5 мм набрать 46 (48, 50, 54, 56, 56, 60) п. простым (обычным) набором. В следующем р. начать вязать двойным жемчужным узором. Провязать один р. Перейти на спицы 3,75 мм и провязать еще 7 р. Перейти на спицы



4 мм и в этом же ряду выполнить **ряд прибавлений для расширения рукава**.

Ряд прибавлений для расширения рукава: кромочная п., воздушная п. с правым поворотом, вязать р. до последней п., воздушная п. с левым поворотом, 1 лиц. п. Прибавили 2 п. Прибавленные п. постепенно включать в узор.

Повторить **ряд прибавлений для расширения рукава** еще 6 (5, 11, 14, 3, 13, 14) раз в каждом 10-ом (8-ом, 8-ом, 8-ом, 6-ом, 6-ом, 6-ом) р. и 5 (8, 3, 0, 12, 4, 3) раз в каждом 12-ом (10-ом, 10-ом, –, 8-ом, 8-ом, 8-ом) р. Далее вязать прямо, пока длина рукава не составит 140 (138, 136, 132, 130, 126, 124) р., закончить в изн. р. На спицах 70 (76, 80, 84, 88, 92, 96) п.

Формирование окатов

Для подрезов в зоне подмышек в следующем лиц. р. в начале р. закрыть 6 (7, 8, 9, 10, 11, 12) п. (первый ряд оката). Вязать р. до конца, повернуть работу. В следующем изн. р. в начале р. закрыть 6 (7, 8, 9, 10, 11, 12) п. Вязать до последних 2 п., провязать их вместе изн. п. Повернуть работу, кромочная п., 2 п. вместе с наклоном вправо, вязать р. до последних 4 п., 2 п. вместе с наклоном влево, 2 последние п. вместе с наклоном влево лицевой п. Повернуть работу и провязать изн. р. Провязано 4 установочных р. оката. В следующем лиц. р. выполнить **ряд убавлений**.

Ряд убавлений: кромочная п., 2 п. вместе с наклоном вправо, вязать р. до последних 3 п., 2 п. вместе с наклоном влево, 1 лиц. п. Убавили 2 п.

Повторить **ряд убавлений** еще один раз в каждом 2-ом р.

С этого места вязание правого и левого оката отличается. Продолжить вязать правый и левый окат, выполняя убавления на лицевой и изнаночной стороне детали на противоположных сторонах оката разным ритмом, как указано далее.

Убавления на лицевой стороне. В начале ряда: кромочная п., 2 п. вместе с наклоном вправо; в конце ряда: вязать р. до последних 3 п., 2 п. вместе с наклоном влево, 1 лиц. п.

Убавления на изнаночной стороне. В начале ряда: кромочная п., 2 п. вместе с наклоном влево; в конце ряда: вязать р. до последних 3 п., 2 п. вместе с наклоном вправо, 1 изн. п.

Задняя сторона левого оката

Далее выполнять убавления в каждом 2-ом р. на лицевой стороне детали всего 0 (0, 0, 1, 1, 0, 0) раз, в каждом 3-ем р. на лицевой и изнаночной стороне детали всего 14 (14, 14, 14, 14, 16, 16) раз, убавления в каждом 2-ом р. на лицевой стороне детали всего 0 (1, 2, 2, 2, 1, 2) раз, убавления в каждом р. на лицевой и изнаночной стороне детали всего 2 раза.

Передняя сторона левого оката

Далее выполнять убавления в каждом 4-ом р. на лицевой стороне детали всего 10 (10, 11, 11, 11, 12, 12) раз, убавления в каждом 2-ом р. на лицевой стороне детали всего 1 (2, 1, 2, 2, 1, 2) раз, убавления в каждом р. на лицевой и изнаночной стороне детали всего 2 раза.

Окончательная высота оката – 52 (54, 56, 58, 58, 60, 62) р., включая установочные р. Закрыть оставшиеся 21 (23, 24, 24, 26, 28, 28) п.

Передняя сторона правого оката

Далее выполнять убавления в каждом 4-ом р. на лицевой стороне детали всего 10 (10, 11, 11, 11, 12, 12) раз, убавления в каждом 2-ом р. на лицевой стороне детали всего 1 (2, 1, 2, 2, 1, 2) раз, убавления в каждом р. на лицевой и изнаночной стороне детали всего 2 раза.

Задняя сторона правого оката

Далее выполнять убавления в каждом 2-ом р. на лицевой стороне детали всего 0 (0, 0, 1, 1, 0, 0) раз, в каждом 3-ем р. на лицевой и изнаночной стороне детали всего 14 (14, 14, 14, 14, 16, 16) раз, убавления в каждом 2-ом р. на лицевой стороне детали всего 0 (1, 2, 2, 2, 1, 2) раз, убавления в каждом р. на лицевой и изнаночной стороне детали всего 2 раза.

Окончательная высота оката – 52 (54, 56, 58, 58, 60, 62) р., включая установочные р. Закрыть оставшиеся 21 (23, 24, 24, 26, 28, 28) п.



Сборка и отделка

Нитью, оставленной при завершении спинки, соединить правое плечо методом трех спиц, далее той же нитью закрыть открытые петли горловины спинки и соединить левое плечо. Петли закрывать достаточно туго.

Воротник

Спицами 3,5 мм на изнаночной стороне изделия, начиная с точки, где заканчиваются закрытые петли лацкана левой полочки, поднять 19 (19, 20, 20, 20, 22, 23) п. на изгибе горловины полочки, 1 п. на плечевом шве, 26 (26, 28, 32, 32, 32, 34) п. на горловине спинки, 1 п. на плечевом шве, 19 (19, 20, 20, 20, 22, 23) п. на изгибе горловины правой полочки до точки, где заканчиваются закрытые петли лацкана правой полочки. На спицах 66 (66, 70, 74, 74, 78, 82) п.

Повернуть работу и начать изн. р. с кромочной п., 1 лиц. п., *2 изн. п., 2 лиц. п. Повторять от * до последних 18 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу.

Вязать следующий лиц. р. до последних 18 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу.

*В следующем изн. р. вязать до обернутой п., снять нить обертывания и провязать ее вместе с петлей по рисунку узора. Нить обертывания при провязывании ее с петлей остается на изнаночной стороне воротника (лицевой стороне изделия). Провязать еще 2 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу.

В следующем лиц. р. вязать до обернутой п., снять нить обертывания и провязать ее вместе с петлей по рисунку узора. Нить обертывания при провязывании ее с петлей остается на изнаночной стороне воротника (на лицевой стороне изделия). Провязать еще 2 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу.* Повторить между * еще 4 раза.



В следующем изн. р. вязать до конца ряда, ввязывая последнюю обернутую п., поднять первую закрытую п. лацкана на левую спицу и провязать ее изн. п.

В следующем лиц. р. вязать до конца ряда, ввязывая последнюю обернутую п., поднять первую закрытую п. лацкана на левую спицу и провязать ее лиц. п. Перейти на спицы 3,75 мм.

*В следующем изн. р. вязать до конца ряда, поднять следующую закрытую п. лацкана на левую спицу и провязать ее изн. п.

В следующем лиц. р. вязать до конца ряда, поднять следующую закрытую п. лацкана на левую спицу и провязать ее лиц. п.*

Повторить между * еще 6 (8, 8, 8, 10, 10, 10) раз, на спицах 82 (86, 90, 94, 98, 102, 106) п. Перейти на спицы 4 мм. Далее вязать прямо 10 р., закончить в лиц. р. В следующем изн. р. закрыть все петли лицевыми п. Петли закрывать свободно. Оторвать нить.



Сшить боковые швы и швы рукавов, вставить рукава. Сшивая подрезы для подмышек, пришить закрытые п. подреза спинки и переда к соответствующим закрытым п. подреза оката петля в петлю. Когда закончатся закрытые петли подрезов окатов, к оставшимся закрытым петлям подрезов полочек пришить по 4 кромочные п. окатов. Далее пришить кромочные п. проймы к кромочным п. оката, пока не закончатся кромочные п. оката. Закрытые верхние п. оката пришить к кромочным п. проймы в примерном соотношении: 2 кромочные п. проймы к 3 п. оката (или 1 кромочная п. проймы к 1,5 п. оката).

На левой полочке пришить 6 пуговиц, расположив их зеркально петлям для пуговиц.

Тамбурный шов крючком

Начиная от точки на 3 ряда выше верхней пуговицы на левой полочке по направлению вниз проложить тамбурный шов крючком (см. *Узоры и технические приемы*) до низа детали. Повернуть работу и с изнаночной стороны повторить тамбурный шов по тем же точкам. Продолжить тамбурный шов по изнаночной стороне изделия по внешнему периметру, включая лацканы и воротник, до низа правой полочки. Повернуть работу и с лицевой стороны повторить тамбурный шов по тем же точкам до точки на 3 ряда выше верхней петли для пуговицы.

Отделка карманов

Оставленной нитью на левой полочке матрасным швом пришить короткую сторону кармана к соответствующим петлям и рядам на полочке. Не отрывая нить, проложить тамбурный шов крючком по диагональному краю кармана. Повторить для правого кармана, присоединив новую нить.

Заправить все концы нитей. Изделие постирать, отжать свернутым между двумя махровыми полотенцами, разложить на ровной плоской поверхности, поправить форму, сверить измерения. Пока высыхает, не застегивать! Дать полностью высохнуть.

Спасибо, что вязали!



Ravelry: [aisteb1973](#)

Instagram: [@aisteb1973](#)

Osinka.ru: [aisteb1973](#)

Также на [JOOMAG](#), [ISSUU](#) и [vjazhi.ru](#)