



Безрукавка Умма от AEGYOKNIT

Умма в переводе с корейского означает “мама”. Название хорошо отражает идею этой уютной безрукавки: она согреет Вас так же, как согревали теплом мамы объятия.

Дизайн безрукавки разработан на основе двух похожих по конструкции моделей: Nabi и Narae. Умма точно так же вяжется без швов, сверху вниз, с интересными деталями в виде перекрещенных панелей переда. Сначала будет выполняться воротник, затем Вы поднимете петли вдоль горловины таким образом, чтобы сформировать внутреннюю панель переда и «запАх». Далее будет выполняться кокетка спинки на высоту пройм, затем – панели переда на ту же высоту. Далее детали будут соединяться, корпус безрукавки будет выполняться одной деталью до низа.

РАЗМЕРЫ: 1 (2) 3 (4).

ФИНАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ.

Окружность безрукавки по линии груди: 123 (136) 146 (158) см.

Подходит для окружности бюста 70-100 (100-120) 120-140 (140-155) см.

Примечание: Финальная окружность безрукавки рассчитана, исходя из количества петель и плотности вязания. При движении будет формироваться бОльшая свобода облегания, чем в разложенном виде из-за конструкции перекрещенных и распахивных панелей переда.

Длина безрукавки (без учета высоты воротника).

Длинная версия: 100 см. **Короткая версия:** 70 см.

Безрукавка на заглавном фото показана на модели с окружностью бюста 79 см. Безрукавка связана в Размере 2 для создания очень свободного силуэта.

СПИЦЫ И ДРУГОЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ.

Круговые спицы **3.5 мм** с длиной лески 40, 60-80 см.

Круговые спицы **5 мм** с длиной лески 40, 60-80 см.

Также Вам понадобятся маркеры, разъемные маркеры (или английские булавки), держатели петель, гобеленовая игла.

ПРЯЖА.

1 нить Geparд Woolia (100% мериносовая шерсть; 132 м в 50 г).

Длинная версия: 750 (800) 850 (900) г.

Короткая версия: 500 (550) 600 (650) г.

Опционально: Если Вы хотели бы связать более плотное изделие, *можно добавить 1 нить Geparд Cashmere Lace (100% кашемир; 350 м в 25 г).*

В этом случае Вам понадобится

Длинная версия: 750 (800) 850 (900) г Geparд Woolia + 150 (175) 200 (200) г Cashmere Lace

Короткая версия: 500 (550) 600 (650) г Geparд Woolia + 100 (125) 150 (175) г Cashmere Lace

Альтернативная пряжа.

1 нить Pura Lana Geparд (50% альпака, 50% шерсть; 115 м в 50 г) + 1 нить Kid Seta Tweed Geparд (70% супер-кид мохер, 30% шелк; 210 м в 25 г)

Длинная версия: 750 (800) 850 (900) г Pura Lana + 200 225 (250) 275 г Kid Seta Tweed.

Короткая версия: 500 (550) 600 (650) г Pura Lana + 125 (150) 150 (175) г Kid Seta Tweed.

Безрукавка на заглавном фото связана из Pura Lana в оттенке 504 (medium grey) вместе с Kid Seta Tweed в оттенке 502 (grey feather).

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ: 17 п. x 27 р. = 10 см платочной вязкой, спицами 5 мм.

Обязательно свяжите образец. При необходимости подберите спицы другого размера, позволяющего получить заданную плотность вязания.

АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ.

ЛС / ИС = лицевая сторона / изнаночная сторона

п. = петля

лиц. / изн. = лицевая п. / изнаночная п.

сн-нпр = снять петлю как изн. с нитью перед работой

2в1 = провязать петлю лицевой за переднюю стенку, затем эту же петлю лицевой за заднюю стенку (1 п. прибавлена)

2 вм.лиц = провязать 2 петли вместе лиц. (1 п. убавлена)

кром. п. = кромочная петля

Круг.Ряд = круговой ряд

М / Мнкр = маркер / маркер начала кругового ряда

ПМ = поместить маркер

сМ = переснять маркер с левой спицы на правую

ДП = двойная петля (используется в немецких укороченных рядах)

п/р = повернуть работу

Немецкие укороченные ряды. *В лиц. рядах:* вязать лиц. количество петель, указанное в описании, повернуть работу, перевести нить вперёд, снять 1-ю п. как изн., перевести нить над спицей за работу и потянуть (это создаст двойную п. = **ДП**). *В изн. рядах:* вязать изн. количество петель, указанное в описании, повернуть работу, перевести нить вперёд, снять 1-ю п. как изн., перевести нить над спицей за работу и потянуть (это создаст двойную п. = **ДП**). *Провязывание двойных петель:* при провязывании двойной петли считать её как одну п., провязывая лиц. за обе ножки ДП в лиц. ряду (**лДП**) или изн. за обе ножки ДП в изн. ряду (**изнДП**). Видео-урок по выполнению немецких укороченных рядов можно посмотреть по ссылке <https://www.purlsoho.com/create/german-short-rows/>

Выполнение кромочных петель.

Первая петля каждого ряда снимается как изн. с нитью перед работой, **последняя петля** каждого ряда провязывается лицевой (если не указано иное).

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

Обязательно прочитайте всю инструкцию до конца перед началом работы!

Распределение секций на спицах при вязании верхней части безрукавки показано на схеме справа.

Для удобства работы сверяйтесь с таблицей количества петель для прибавок/убавок на стр. 11.

Также можете воспользоваться схемой, где показана логика выполнения убавок для формирования скошенных кромок панелей переда на стр. 12.



НАБОР ПЕТЕЛЬ И ВЫПОЛНЕНИЕ ВОРОТНИКА.

Спицами 3.5 мм с длиной лески 40 см наберите итальянским способом 92 (100) 100 (112) п.

Выполните 2 поворотных установочных ряда:

Ряды 1-2: *1 лиц, 1 сн-нпр; повторяйте от * до конца ряда.

Соедините петли в круг (следите, чтобы они не перекрутились). ПМнкр.

Вяжите воротник круговыми рядами резинкой 1 x 1 (1 лиц, 1 изн) на высоту 8 см. При выполнении финального ряда резинки смените спицы на спицы 5 мм.

РАЗДЕЛЕНИЕ НА СЕКЦИИ.

Сама безрукавка будет выполняться **ПОВОРОТНЫМИ РЯДАМИ**.

Для начала Вам нужно **разделить работу на 4 секции:** левое плечо, перед, правое плечо, спинка.

Разместите **маркеры** для обозначения границ этих секции, **НЕ ПРОВОЯЗЫВАЯ** ряд, следующим образом:

отсчитайте 9 п., **ПМ1**, отсчитайте 37 (41) 41 (47) п., **ПМ2**, отсчитайте 9 п., **ПМ3**, отсчитайте 37 (41) 41 (47) п., **ПМнкр**.



Далее выполните один круговой ряд следующим образом:

Круг.Ряд 1: Начиная от Мкр вяжите на 9 п. левого плеча по рисунку резинки 1 х 1 (*1 лиц, 1 изн; повторяйте до 1 п. перед М, 1 лиц), затем вяжите 37 (41) 41 (47) лиц. (= петли переда, это будет внешняя, левая панель переда), затем вяжите на 9 п. правого плеча по рисунку резинки 1 х 1 ((1 лиц, 1 изн; повторяйте от * до 1 п. перед М, 1 лиц), затем вяжите 37 (41) 41 (47) лиц. до Мкр (= петли спинки).

Мкр остается на месте и становится теперь **М4**.

Далее Вам нужно будет **поднять петли для внутренней панели переда** и вязать безрукавку поворотными рядами. Таким образом, круговые ряды больше выполняться не будут.

Сейчас у Вас петли последнего кругового ряда на спицах 5 мм. Приготовьте вторые круговые спицы 3.5 мм.

Спицами 3.5 мм поднимите (**НЕ провязывая**) новые 37 (41) 41 (47) п. для внутренней панели переда (в дальнейшем – правая панель переда) из-под 37 (41) 41 (47) п. секции переда (между М1 и М2). Поднимайте петли из петель, которые идут сразу после резинки воротника (то есть из бугорков только что провязанных петель, которые с ИС выглядят как бугорки изнаночных петель. Таким образом у Вас получится 2 параллельных ряда для внешней и внутренней панелей переда).



Всего на двух спицах у вас теперь 129 (141) 141 (159) п.


Возможно, Вам будет легче поднимать петли в противоположном направлении, расположив вязание ИС к себе (см. фото ниже).



Выполните **Ряд ЛС:**

вяжите **спицами 5 мм** 9 п. правого плеча резинкой, как установлено, сМ, затем 37 (41) 41 (47) лиц – со спицы 3.5 мм (петли, которые только что подняли, вяжите их правой спицей 5 мм).

Вы в конце первого ряда. Все петли теперь на одной спице (= спицы основного размера 5 мм, леска спиц выглядит в форме спирали). Поверните работу на ИС, чтобы подготовиться выполнять следующий ряд.



Примечание: Далее Вы будете вязать безрукавку поворотными рядами, провязывая панели переда и спинки платочной вязкой. Каждый поворотный ряд начинайте и заканчивайте **кромочной петлей** (первая петля ряда снимается как изн. с нитью перед работой, последняя петля ряда провязывается лицевой). Первая и последние петли ряда образуют кромку двух панелей переда.

ПРИБАВКИ ДЛЯ ПЛЕЧ И ФОРМИРОВАНИЕ СПИНКИ НЕМЕЦКИМИ УКРОЧЕННЫМИ РЯДАМИ.

Прибавки для плеч и формирование спинки будет осуществляться одновременно (см. инструкцию ниже – формирование спинки немецкими укороченными рядами и дальнейшие инструкции)

Прибавки для плеч будут выполняться по следующему принципу:

кром. п., вяжите лиц. п. до 1 п. перед М границы плеча,

2в1, сМ, вяжите 9 п. плеча резинкой 1 х 1, как установлено, сМ, **2в1**,
лиц. п. до 1 п. перед следующим М,

2в1, сМ, вяжите 9 п. плеча резинкой 1 х 1, как установлено, сМ, **2в1**,
лиц. п. до последней п., кром. п. (4 п. прибавлено)

Прибавки для плеч будут выполняться В КАЖДОМ РЯДУ (И В РЯДАХ ЛС, И В РЯДАХ ИС).

Начинайте вязать верхнюю часть безрукавки следующим образом:

ФОРМИРОВАНИЕ РОСТКА НЕМЕЦКИМИ УКРОЧЕННЫМИ РЯДАМИ (выполняется одновременно с прибавками для плеч)

Укор.Ряд 1 (ИС): кром. п., *лиц. п. до 1 п. перед М, 2в1, сМ, вяжите 9 п. плеча по рисунку резинки, сМ, 2в1*; повторите *-*, лиц. п. до последних 10 п. ряда, п/р. (4 п. прибавлено: по 1 петле с каждой стороны панелей плеч)

Укор.Ряд 2 (ЛС): ДП, *лиц. п. до 1 п. перед М, 2в1, сМ, вяжите 9 п. плеча по рисунку резинки, сМ, 2в1*; повторите *-*, затем вяжите лиц. п. до последних 10 п. ряда, п/р. (4 п. прибавлено)

Укор.Ряд 3 (ИС): ДП, *лиц. п. до 1 п. перед М, 2в1, сМ, вяжите 9 п. плеча по рисунку резинки, сМ, 2в1*; повторите *-*, затем вяжите лиц. п. до 4 п. перед предыдущим поворотом работы, п/р. (4 п. прибавлено)

Укор.Ряд 4 (ЛС): ДП, *лиц. п. до 1 п. перед М, 2в1, сМ, вяжите 9 п. плеча по рисунку резинки, сМ, 2в1*; повторите *-*, затем вяжите лиц. п. до 4 п. перед предыдущим поворотом работы, п/р. (4 п. прибавлено)

Повторите **Укор.Ряды 3 и 4** еще два раза. Всего будет выполнено 8 поворотов работы, по 4 поворота с каждой стороны ряда (см. схему на следующей стр.)

Прибавлено всего 32 п.

На спицах 161 (173) 173 (191) п.

После финального поворота работы сформируйте ДП и вяжите, как установлено, до последней п. ряда, затем выполните кром. п. (все ДП вяжите как лДП и **ВЫПОЛНЯЙТЕ ПРИБАВКИ ДЛЯ ПЛЕЧ, КАК УСТАНОВЛЕНО РАНЕЕ**).

Укороченные ряды выполнены. Далее Вы будете вязать уже полные ряды.



Продолжайте вязать верхнюю часть безрукавки **ПОВОРОТНЫМИ РЯДАМИ**, продолжая выполнять прибавки для плеч в каждом ряду и провязывая кромочные петли, как установлено ранее.

Выполните таким образом 10 поворотных рядов.

У Вас будет прибавлено еще 40 п. Всего будет выполнено 18 рядов с прибавками для плеч.

На спицах всего 201 (213) 213 (231) п.

НАЧАЛО ФОРМИРОВАНИЯ СКОШЕННЫХ КРОМОК ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕДА.

В этой секции Вы начнете формировать скошенные линии кромок панелей переда.

В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ продолжайте выполнять прибавки для плеч в каждом ряду. Вам нужно будет выполнить прибавки для плеч еще 14 (20) 26 (30) раз.

Работайте следующим образом (см. также схему на стр. 12)

Ряд ЛС: кром. п., 5 лиц, **ПМ**, 2 **вм.лиц.** за заднюю стенку, затем вяжите ряд, как установлено (выполняя прибавки для плеч) до последних 8 п., 2 **вм.лиц.**, **ПМ**, 5 лиц, кром. п.

Ряд ИС: кром. п., вяжите ряд, как установлено (выполняя прибавки для плеч) до последней п., кром. п.

Повторяйте ряды с убавками для формирования скошенных кромок переда **каждые 12 рядов**.

Чтобы Вам было легче сориентироваться в подсчете рядов между убавками, размещайте разъемные маркеры (английские булавки) на ряд с убавками.

В то же самое время выполняйте прибавки для плеч в каждом ряду, пока не будет выполнено еще 14 (20) 26 (30) рядов с прибавками.

Всего должно быть выполнено 32 (38) 44 (48) ряда с прибавками для плеч.

Всего прибавлено 128 (152) 176 (192) п. для плеч.

Плечи сформированы. Далее Вам нужно будет разделить безрукавку детали и вязать их по отдельности.

РАЗДЕЛЕНИЕ БЕЗРУКАВКИ НА ПАНЕЛИ ПЕРЕДИ И СПИНКУ.

ЛЕВАЯ СТОРОНА ПЕРЕДА (ВНЕШНЯЯ ПАНЕЛЬ).

Вяжите только по петлям левой стороны переда (= внешняя панель), начиная с Ряда ЛС.

Помните, что каждые 12 рядов продолжаются убавки для формирования скошенных кромок (всего должно быть выполнено 10 рядов с убавками в этом ритме!)

Вяжите левую сторону переда следующим образом:

Ряд ЛС: кром. п., лиц. п. до М границ плеча, удалите М, п/р.

Примечание: петлю со стороны кромки левой панели провязывайте как кромочную (как и раньше), а последнюю/первую петлю со стороны проймы – лицевой в каждом ряду.

Ряд ИС: лиц. п. до последней п., кром. п.

Выполните всего 43 (45) 49 (51) поворотных ряда по петлям левой стороны переда (помните про убавки в каждом 12-м ряду!). Финальным рядом будет Ряд ЛС.

Обрежьте нить. Перенесите петли левой панели на держатель петель или запасные спицы.

СПИНКА.

Перенесите 9 п. плеча на держатель петель. Удалите М3.

Присоедините нить и вяжите лиц. п. по петлям спинки (между М3 и М4).

Выполните всего 43 (45) 49 (51) ряд(-ов) лицевыми петлями. Финальным рядом будет Ряд ЛС.

Обрежьте пряжу. Перенесите петли спинки на держатель петель или запасные спицы.

ПРАВАЯ СТОРОНА ПЕРЕДА (ВНУТРЕННЯЯ ПАНЕЛЬ).

Перенесите 9 п. плеча на держатель петель.

Присоедините пряжу. Вяжите по петлям правой стороны переда всего 43 (45) 49 (51) рядов лиц. п., выполняя убавки для формирования скошенной кромки в каждом 12-м ряду и провязывая кромочную петлю, как установлено ранее (петлю около проймы вяжите лицевой в каждом ряду). Финальным рядом будет Ряд ЛС.

НЕ обрезайте нить.

СОЕДИНЕНИЕ ТРЕХ ДЕТАЛЕЙ.

Далее Вам нужно будет соединить стороны переда и спинку и вязать корпус безрукавки поворотными рядами одной деталью.

Ряд соединения (Ряд ИС):

1. Вяжите по петлям правой стороны переда: кром. п., 5 лиц, **сМ**, лиц. п. до последней п. панели, **ПМ**, 1 лиц, набрать 9 п. для подреза.
2. Вяжите по петлям спинки: 1 лиц, **ПМ**, лиц. п. до последней п. спинки, **ПМ**, 1 лиц, набрать 9 п. для подреза.
3. Вяжите по петлям левой стороны переда: 1 лиц, **ПМ**, лиц. п. до последних 6 п., **сМ**, 5 лиц, кром. п.

Далее Вы будете вязать безрукавку одной деталью. Петли подрезов (по 9 п. для каждого подреза) провязывайте резинкой 1 х 1 (*1 лиц, 1 изн; повторите от * до последней п., закончите 1 лиц).

Вы будете формировать из петель подреза «вставку»-треугольник за счет убавок (см. на фото справа, как будет выглядеть «вставка»-треугольник в готовом изделии).

Вяжите корпуса безрукавки поворотными рядами, как установлено, **и формируйте треугольник подреза** за счет убавок с обеих сторон треугольников, **около маркеров, В ТЕХ ЖЕ РЯДАХ ЛС, ГДЕ БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ УБАВКИ ДЛЯ СКОШЕННЫХ КРОМОК ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕДА** (в каждом 12-м ряду)

Первый ряд с убавками для формирования скошенных кромок панелей переда и «вставки»-треугольника:

Ряд ЛС: кром. п., 5 лиц, **сМ**, 2 вм.лиц за заднюю стенку, лиц. п. до М, **сМ**, 2 вм.лиц. за заднюю стенку, вяжите 7 п. подреза резинкой, 2 вм.лиц, **сМ**, лиц. п. до следующего М, **сМ**, 2 вм.лиц, вяжите 7 п. подреза резинкой, 2 вм.лиц, **сМ**, лиц. п. до 2 п. перед М, 2 вм.лиц, **сМ**, 5 лиц, кром. п. (6 п. убавлено)

Вяжите таким образом, формируя каждые 12 рядов треугольник подреза до тех пор, пока не останется 1 п. Формирование треугольника окончено. Поместите маркеры до и после оставшейся петли подреза и вяжите ее платочной вязкой, как и остальные петли (лиц. п. в каждом ряду).

Продолжайте выполнять убавки до и после этих центральных петель подрезов в том же ритме, что и убавки около кромок панелей переда для формирования скошенных боковых линий. Это позволит сформировать трапециевидные панели переда, сужающиеся книзу с обеих сторон.

Выполняйте убавки для формирования скошенных линий кромок панелей переда и убавки около центральных петель подреза каждые 12 рядов, пока не **будет выполнено ВСЕГО 10 убавок около кромок переда** (если Вы размещали разъемные маркеры на рядах с убавками, просто сосчитайте их количество, чтобы не запутаться).

Затем выполняйте убавки по тому же принципу, но уже **каждые 8 рядов**. Для удобства работы обозначьте новые убавки разъемными маркерами другого цвета, чтобы видеть, где начались убавки в новом ритме. Выполните всего 9 рядов с убавками в новом ритме.

Таким образом, у Вас будет выполнено всего 19 рядов с убавками для формирования скошенных кромок панелей переда.

При этом **продолжайте делать убавки и для формирования боковых сторон** (около центральной петли подреза), в тех же рядах, что и убавки для кромок панелей переда. Последнюю убавку для боковой стороны сделайте только одинарную (то есть убавьте только одну петлю, вместе двух около каждого маркера).

Выполняйте убавки для боковых сторон в каждом 8-м ряду столько раз, чтобы после всех убавок (включая убавки для скошенных панелей переда) осталось финальное количество петель **201 (237) 261 (295) п.**

После выполнения всех убавок удалите маркеры.



Длинная версия безрукавки: Продолжайте вязать поворотными рядами. Выполните еще 32 ряда. Или вяжите до желаемой длины. Закончите рядом ЛС.

Короткая версия безрукавки: Продолжайте вязать поворотными рядами. Выполните еще 8 рядов. Или вяжите до желаемой длины. Закончите рядом ЛС.


РЕЗИНКА НИЗА.

Первый ряд резинки будет выполняться с ИС, чтобы переход от платочной вязки к началу резинки был более аккуратным. Смените спицы на спицы 3.5 мм

Вяжите первый ряд (Ряд ИС): 1 изн, 1 изн, *1 лиц, 1 изн*; повторяйте *-* до конца ряда, закончите ряд 1 изн, 1 изн.

Вяжите низ корпуса по рисунку резинки, как установлено, на высоту 8 см. Затем выполните 2 установочных ряда перед итальянским закрытием петель, провязывая каждый ряд как *1 лиц, 1 сн-нпр*. Затем закройте петли итальянским способом.

РУКАВА (ПЛАНКИ ПРОЙМ).



Спицами 3.5 мм, начиная от нижнего угла вставки-треугольника, поднимите (НЕ провязывая) 50 (56) 60 (60) п. до плеча, затем перенесите 9 п. плеча с держателя петель на спицы, затем поднимите еще 51 (55) 61 (61) п. до низа треугольника (включая центральную петлю в нижнем углу треугольника). ПМнкр.

= 110 (120) 130 (130) п.

Присоедините пряжу. Соедините петли в круг и вяжите первый ряд резинкой 1 х 1. Перед началом работы проверьте, чтобы рисунок резинки совпадал с рисунком резинки на 9 п. плеча (которые были перенесены с держателя петель). При необходимости подгоните начало ряда.

Далее Вам нужно выполнить несколько немецких укороченных рядов, чтобы сформировать планку проймы.

Выполняйте укороченные ряды по принципу:

Первые два укороченных ряда вяжите резинкой 1 х 1 до последних 3 п. перед Мнкр, п/р ни ИС, сформируйте ДП, вяжите по рисунку резинки до 3 п. перед Мнкр.

Затем выполняйте укороченные ряды, каждый раз не довязывая 4 п. перед предыдущим поворотом работы.

Выполняйте укороченные ряды, пока не будет выполнено по 8 поворотов с каждой стороны (= всего 16 поворотов работы). См. схему выполнения укороченных рядов справа (буквы sts означают «петли», то есть указано количество петель, на которое сдвигается каждый следующий укороченный ряд).

Затем вяжите 2 полных круговых ряда по рисунку резинки (проявывая ДП как одну петлю).


Затем закройте петли резинки итальянским способом.

Планку второй проймы вяжите аналогично.

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ.

Заправьте все концы нитей.

Постирайте безрукавку. Разложите на ровной поверхности, заблокируйте по финальным измерениям и дайте полностью высохнуть.



<i>Размеры</i>	1	2	3	4
Кол-во набранных петель для воротника	92	100	100	112
Кол-во поднятых п. для внутренней панели	37	41	41	47
Общее кол-во петель после добавления петель внутренней панели	129	141	141	159
ПРИБАВКИ ДЛЯ ПЛЕЧ	всего 32 (38) 44 (48) раз			
А. 8 раз при выполнении 8 укор. рядов (Прибавлено по 4 п. в каждом ряду x 8 раз)	32	32	32	32
В. 10 раз , до начала формирования убавок для кромок панелей переда (прибавлено по 4 п. в каждом ряду x 10 раз)	40	40	40	40
С. 14 (20) 26 (30) раз , уже после начала формирования кромок панелей переда (прибавлено по 4 п. в каждом ряду x 14 (20) 26 (30) раз)	56	80	104	120
Общее кол-во прибавленных петель	128	152	176	192
УБАВКИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СКОШЕННЫХ ЛИНИЙ КРОМОК ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕДА	всего 19 раз			
А. Убавки в каждом 12-м ряду, 10 раз. В. Убавки в каждом 8-м ряду, 9 раз.	-38	-38	-38	-38
УБАВКИ ДЛЯ «ВСТАВКИ» ТРЕУГОЛЬНИКА ПОДРЕЗА				
А. Убавки для каждого треугольника в каждом 12-м ряду (по 2 п. x 4 раза). В. Убавка центральной петли треугольника (при выполнении последней боковой убавки)	-18	-18	-18	-18
Оставшееся количество петель после всех убавок	201	237	261	295

РИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ УБАВОК ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СКОШЕННЫХ КРОМОК ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕДА:

