

RAUMA

GARN



ПУЛОВЕР 359-1 Eiragenser

РАЗМЕРЫ: XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

КОНЕЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ по пуловеру:

- Ширина по линии окружности бюста: 94 - 103 - 112 - 117 - 124 - 132 - 143 см.
- Общая длина: 43 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 54 см.
- Длина Рукава: 47 - 47 - 48 - 48 - 49 - 49 - 50 см.

ПРЯЖА:

*На всем протяжении работы вязать из двух, сложенных вместе нитей пряжи:
1нить - шерсть + 1нить - кидмохер.*

Шерсть -

Пряжа *3-tråds strikkegarn by Rauma* (100%-шерсть, 108м-50грамм), цвет *Lys grå № 103* (светло-серый цвет); потребуется 350 - 400 - 450 - 500 - 550 - 600 - 650 грамм этой пряжи.

Кид-мохер -

Пряжа *Plum by Rauma* (70%-мохер, 30%-полиамид; 250м-25грамм), цвет *Natur № 003* (натуральный белый цвет); потребуется 100 - 100 - 100 - 125 - 125 - 150 - 150 грамм этой пряжи.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ:

22 петли = 10см - измерено по полотну с узором резинки 1х1, выполненному на Спицах 5мм.

Перед началом работы рекомендуется выполнить Образец вязки, который нужен для проверки вашей плотности вязания. Если ваша плотность оказалась ниже требующейся плотности - то для работы над пуловером выберите более тонкие спицы; и наоборот, если ваша плотность выше требующейся плотности - то вам нужно подобрать более толстые спицы.

СПИЦЫ:

- Круговые спицы 4,5мм и 5мм.
- Чулочные спицы 4,5мм и 5мм.

ПРИМЕЧАНИЕ:

***Eiragenser** - это широкий пуловер с укороченной длиной Переда-спинки. Выполняется круговыми рядами, в направлении снизу-вверх. Секция Переда декорирована красивым волнообразным узором, образованным диагональным смещением участков резинки 1х1. Если вы хотите связать более длинный пуловер, то удлинение выполняйте внизу Переда-спинки, перед началом работы по графическим схемам (то есть, до начала волнообразного узора).*

*** Красным цветом выделены заметки переводчика.**

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

ПЕРЕД-СПИНКА.

Спицами 4,5мм, любым удобным для вас методом, набрать 136 - 150 - 164 - 172 - 182 - 192 - 210 петель, и ПМ-начала кр.ряда.

Замкнуть работу в круг.

Далее, вязать круговыми рядами.

След.кр.ряд: (1лиц, 1изн)-повторять до конца кр.ряда.

Продолжать работу узором резинки 1х1, в установленном выше порядке, пока высота резинки, считая от наборного края, не составит 7 - 7 - 8 - 8 - 9 - 9 - 10см.

След.кр.ряд-прибавление: (2лиц, 1накид)-повторять до конца кр.ряда.

= 204 - 225 - 246 - 258 - 273 - 288 - 315 п на спицах.

След.кр.ряд: все петли лицевые; все встречные накиды провязывать лицевыми - за их задние стенки.

Сменить спицы. Спицы 5мм.

След.кр.ряд - резинка 1х1 + коррекция числа петель:

(1лиц, 1изн)-повторять до конца кр.ряда; при этом, для некоторых из размеров, нужно прибавить/уменьшить 1-2п так, чтобы привести общее число петель на спицах к нижеуказанному значению.

= 206 - 226 - 246 - 258 - 274 - 290 - 314п на спицах после завершения Кр.ряда с коррекцией числа петель. **Пожалуйста, прочитайте Заметки от переводчика - на стр. 7.*

След. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 см работы: вязать резинку 1х1 в установленном выше порядке.

Совет: если вы хотите связать более длинный пуловер, то увеличьте высоту этого участка работы.

Волнообразный узор. Работа по графическим схемам (Схема 1 и Схема 2 - см.стр.):

След.кр.ряд-установочный:

По первым 15 - 17 - 21 - 21 - 23 - 25 - 29п - вязать резинку 1х1 в уст.порядке, затем **2вм.лиц (= на Схеме 1 - над Х-стрелочкой)**, затем след.20п - вязать резинку 1х1 в уст.порядке, затем **1накид (=на Схеме 1 - над Y-стрелочкой)**, затем след. 29 - 35 - 37 - 43 - 47 - 51 - 55 - вязать резинку 1х1 в уст.порядке (= это центральная часть Переда), затем **1накид (=на Схеме 2 - над А-стрелочкой)**, затем след.20п - вязать резинку 1х1 в уст.порядке, затем **2вм.лиц.влево (=на Схеме 2 - над В-стрелочкой)**, затем вязать резинку 1х1 в уст.порядке - до конца кр.ряда.

Для Переда/Спинки: по 103 - 113 - 123 - 129 - 137 - 145 - 157п.

Всего: 206 - 226 - 246 - 258 - 274 - 290 - 314п на спицах.

Продолжать работу круговыми рядами, и вязать в установленном выше порядке узоров (=по секции Переда - волнообразный узор, по секции Спинки - обычная резинка 1х1), выполняя следующие ряды по Схемам 1 и 2 - вплоть до точки разделения полотна Переда-спинки на деталь Переда и деталь Спинки. На Схемам 1 и 2, эта точка указана стрелочкой, под которой написано "Разделение Переда-спинки на Перед и Спинку".

Далее, Перед и Спинку вязать поворотными рядами, отдельно друг от друга.

По секции Переда - продолжать волнообразный узор. По секции Спинки - вязать резинку 1х1.

ИТАК -

ПЕРЕД:

Продолжать работу поворотными рядами, и вязать выдерживая волнообразный узор (следуя Схемам 1 и 2), в установленном порядке.

Когда высота Переда, считая от точки разделения Переда-спинки, составит 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18см, приступить к формированию выреза горловины.

Маркерами, отграничить центральные 27 - 27 - 29 - 29 - 31 - 31 - 33п детали Переда, и перевести эти петли на держатель/нить бросовой пряжи (=это петли для центральной части выреза горловины).

Далее, каждую сторону выреза горловины Переда - вязать по отдельности.

Формирование выреза горловины - для каждой стороны выреза горловины:

Продолжать работу волнообразным узором в установленном порядке, И ОДНОВРЕМЕННО, закрывать по 2п со стороны выреза горловины:

- в каждом ряду по ЛС-для Правой стороны / в каждом ряду по ИС - длялевой стороны - всего 5 раз.
= по 28 - 33 - 37 - 40 - 43 - 47 - 52п осталось для каждого плеча.

После чего вязать в установленном порядке узора, без уменьшений петель со стороны выреза горловины, пока высота Переда, считая от точки разделения Переда-спинки, и измеренная по краю проймы, не составит 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24см. **Закреть (по узору резинки) петли плеч.**

СПИНКА.

Продолжать работу поворотными рядами, и вязать узором резинки 1х1 (в установленном порядке), пока высота пройм Спинки не сравняется с высотой пройм Переда.

Затем закрыть для каждого плеча по 28 - 33 - 37 - 40 - 43 - 47 - 52 петель; оставшиеся центральные 46 - 48 - 48 - 50 - 50 - 52 - 52п - перевести на держатель/бросовую пряжу (=это петли для выреза горловины Спинки).

РУКАВА (оба одинаково).

Спицами 4,5мм, любым удобным для вас методом, набрать 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52п, и ПМ-начала кр.ряда. Замкнуть работу в круг.

Далее, вязать круговыми рядами.

След.кр.ряд: (1лиц, 1изн)-повторять до конца кр.ряда.

Продолжать работу узором резинки 1х1, в установленном выше порядке, пока высота резинки, считая от наборного края, не составит 8см.

Сменить спицы. Спицы 5мм.

От переводчика: желательно разместить Маркеры после первой петли кр.ряда и перед последней петлей кругового ряда; эти Маркеры облегчат формирование Рукава.

След.кр.ряд-первое прибавление петель:

вязать, выдерживая установленный узор резинки 1х1;

ПМ-начала кр.ряда, 1п-по узору резинки, затем **1накид, ПМ**, затем вязать резинку в уст.порядке-до 1последней петли, **ПМ, 1накид**, 1п-по узору резинки.

Прибавлено 2п.

След.кр.ряд-без прибавок: вязать в установленном порядке узора резинки 1х1; все встречные накиды провязывать за их задние стенки.

След.кр.ряд-второе прибавление петель, а также все последующие кр.ряды с прибавками:

ПМ-начала кр.ряда: резинка - до М, **1накид, ПМ**, резинка до второго М, **ПМ, 1накид**, затем резинка-до М-начала кр.ряда. *Прибавлено 2п.*

Таким образом, с внутренней стороны Рукава, между Маркерами, будет формироваться расширяющийся к верху Рукава клин (по центру клина стоит М-начала кр.ряда); все вновь прибавленные петли включайте в общий узор резинки 1х1 - который установлен внутри этого клина.

Повторить Кр.ряд-прибавление:

- в каждом 2-ом кр.ряду работы - всего 20 - 22 - 22 - 24 - 24 - 26 - 26 раз.

= 80 - 86 - 88 - 94 - 96 - 102 - 104 п на спицах.

Далее, продолжать работу узором резинки 1х1, в уст.порядке, и вязать без изменения числа петель, пока высота Рукава, считая от наборного края, не достигнет 47 - 47 - 48 - 48 - 49 - 49 - 50 см.

Затем закрыть все петли по узору резинки.

СБОРКА.

Выполнить плечевые швы. Вшить Рукава.

ОТДЕЛКА ВЫРЕЗА ГОРЛОВИНЫ.

С ЛС, Спицами 4,5мм, начиная от одного из плечевых швов, равномерно вдоль края всего выреза горловины поднять (**=по скосам горловины Переда - где вы закрывали петли; учтите что поднятые петли должны корректно войти в узор резинки 1х1, который уже установлен на петлях, находящихся на держателях**) / провязать (**= по петлям горловины которые были на держателях/бросовой пряжи; провязывайте, продолжая выдерживать установленный по ним порядок резинки 1х1**) всего 102 - 116 - 116 - 120 - 120 - 124 - 124 п, и ПМ-начала кр.ряда.

Замкнуть работу в круг. Далее, вязать круговыми рядами.

След.3см работы: вязать узором резинки 1х1.

Затем закрыть все петли по узору резинки.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ:

Заправить в вязку все оставшиеся "хвостики" пряжи.

Заблокировать пуловер согласно его Конечных измерений.

Схема 1:





Схема 2:



Условные обозначения к графическим схемам:

□ = лиц-по ЛС, изн-по ИС

⊗ = изн-по ЛС, лиц-по ИС

▧ = 2вм.лиц

▨ = 2вм.лиц.влево

⊖ = 1накид

В последующем ряду/кр.ряду: всегда провязывать накид за его заднюю стенку

Условные обозначения:

ЛС/ИС – лицевая / изнаночная сторона

М – маркер

ПМ – поместить маркер (или переснять его)

2вм.лиц – провязать 2п вместе лицевой.

2вм.лиц.влево – поочередно снять 2п с левой спицы на правую, как лицевые; перевести петли обратно на левую спицу в их новой позиции; провязать эти петли 2вм.лиц за их задние стенки.

От переводчика:

После завершения Кр.ряда с коррекцией числа петель - установлено итоговое число петель для Переда-спинки. При этом итоговом числе, при разделении Переда-спинки на Перед и Спинку, края пройм Переда начинаются и заканчиваются 1лиц.петлей, а Спинки - 1изн.петлей. Это можно исправить. Как вариант: если в Кр.ряду с коррекцией петель прибавить еще 2п, так чтобы у вас стало: итоговое число + 2. Эти 2петли - будут петлями условных боковых швов; причем они корректно войдут в общий узор резинки 1х1, но при этом, теперь ваш круговой ряд должен начинаться с 1изн (вместо 1лиц). При работе по Схемам 1 и 2 - не учитывайте эти петли (ни при круговом, ни при поворотном вязании); для удобства можно выделить их Маркерами. При разделении на Перед и Спинку: петли боковых швов нужно включить в деталь Переда (= и тогда эти петли станут кромочными), а для детали Спинки, с каждой стороны ряда, нужно набрать по 1п - тоже для кромочных петель. Таким образом, края пройм Переда и Спинки станут одинаковыми, так как по ним будут установлены лицевые петли. То есть, ряд с ЛС - для деталей Переда/Спинки будет выглядеть так: 1кромочная, (1лиц, 1изн)-повтор до последних 2п, 1лиц, 1кромочная.

