




. Bôme .



СХЕМА, МЕРКИ И ИНФОРМАЦИЯ



(в дюймах)

A : : 34.5 (38.5 - 42.5) 46.5 (50.5 - 54.25) 58.25
(62.25 - 66.25)
B : 15 (или по желанию)
C : 18 (или по желанию)
D : 8 (8.25 - 9) 9.5 (10 - 10.5) 11.5 (12 - 12.25)
E : 16 (16.5 - 18) 19 (20 - 21) 23 (24 - 24.5)

(в см)

A : 88 (98 - 108) 118 (128 - 138) 148 (158 - 168)
B : 38 (или по желанию)
C : 46 (или по желанию)
D : 20 (21 - 22) 24 (25 - 27) 29 (30 - 31)
E : 40 (42 - 44) 48 (50 - 54) 58 (60 - 62)

РАЗМЕРЫ: 1 (2 - 3) 4 (5 - 6) 7 (8 - 9)

Окружность груди изделия примерно : 34.5 (38.5 - 42.5) 46.5 (50.5 - 54.25) 58.25 (62.25 - 66.25) дюйма или 88 (98 - 108) 118 (128 - 138) 148 (158 - 168) см.

ПЛОТНОСТЬ: 21 п х 28 рядов = 10 х 10 см гладью на спицах большего размера.

ПРЯЖА: этот пуловер связан из двух нитей, сложенных вместе, всего потребуется 1050 (1140 - 1225) 1360 (1460 - 1590) 1740 (1840 - 1940) ярдов или 960 (1040 - 1120) 1250 (1330 - 1460) 1590 (1680 - 1770) метров каждого вида.

Материалы: Спицы 3 мм (для резинки) и 4 мм (для рукавов и туловища), трикотажная игла, спица для кос, 5 маркеров.

Пуловер связан из Single lady и BombX цвета Caribbéan от The Woolly Skein.

Припуск : от 10 до 20 см. Чтобы определиться с размером, измерьте окружность груди и прибавьте желаемый припуск и найдите соответствующий полученной цифре размер. На фото изделие с припуском 16 см.

Bôme – удобный и женственных свитер с высоким воротником. Вяжется сверху вниз без швов.

Работа начинается с горловины и воротника, затем прибавлениями и короткими рядами формируется линия плеч. Затем спинка и перед вяжутся поворотными рядами до пройм, где они вновь соединяются в круг. Петли для рукавов набирают по проймам и вяжут сверху вниз, к манжетам.

уб убавление

ДП двойная петля

Приб прибавление

лиц лицевая

2вм.лиц 2 вместе лицевой (убавление)

М маркер

П1Л (приб. с наклоном влево) : поднять нить между петлями движением спереди назад, провязать лицевой за заднюю стенку

П1Ли (приб. с наклоном влево изнаночной) поднять нить между петлями движением спереди назад, провязать изнаночной за заднюю стенку

П1П (приб. с наклоном вправо) : поднять нить между петлями движением сзади вперед, провязать лицевой за переднюю стенку

П1Пи (приб. с наклоном вправо изнаночной) поднять нить между петлями движением сзади вперед, провязать изнаночной за переднюю стенку

ПМ поставить маркер

PS pulled stitch

изн изнаночная

2вм. изн провязать 2 вместе изнаночной (убавление)

повт повторить

УБМ убрать маркер

ЛС лицевая сторона

СМ снять маркер и перенести на правую спицу

КР короткий ряд

П петля/петли

ссл снять 2 п по одной как лиц. и провязать вместе лицевой (уб. с наклоном влево)

ИС изнаночная сторона

Резинка 1/1 : *1лиц, 1изн* повт. *до*

Лицевая гладь: (кр.рядами) вязать лицевыми петлями
(пов. Рядами): вязать лицевыми с лиц.стороны и
изнаночными - с изнаночной

Короткие ряды по-немецки: вязать до указанного места, повернуть работу, снять 1ю петлю как изн, нить перед работой. Поднять нить и натянуть ее через спицу так, чтобы из одной петли получилось 2 (т.е. 2 ножки петли теперь видны). Продолжить работу по описанию.

В одном из следующих рядов, как только дойдете до двойной петли (ДП), провязывайте ее как одну, за обе ножки лицевой или изнаночной.

См. видео по ссылке:

<https://www.youtube.com/watch?v=P6n561SMZXQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=KooKdm0YBbw>

Вы можете вязать обычными короткими рядами, оборачивая петлю.

Тубулярное закрытие петель : <https://www.youtube.com/watch?v=p9jMhMgJEUU>

Тубулярный набор петель : <https://www.youtube.com/watch?v=RbEIPT1bCg8>

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВОРОТНИК

Спицами 3 мм свободно набрать 90 (92 - 96) 98 (102 - 104) 108 (106 - 110) п. Соединить в круг и поставить маркер начала ряда. Это будет середина спинки.

1 лиц, 1 изн повт. до конца. Провязать резинкой 6 см.

КОКЕТКА

Внимание: Для кокетки выполняют прибавления по 3 п с обеих сторон по линиям плеч. Для хорошей посадки горловины используют короткие ряды.

Перейти на спицы 4 мм.

Установочный ряд: СМ, 21 (21 - 22) 23 (24 - 24) 25 (25 - 26) лиц, ПМ, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, ПМ, 42 (43 - 45) 46 (48 - 49) 51 (50 - 52) лиц, ПМ, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, ПМ, 21 (22 - 23) 23 (24 - 25) 26 (25 - 26) лиц.

КР 1 (ЛС): СМ, лиц. до следующего М, П1П, СМ, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, СМ, П1Л, 1 лиц, поверн.

КР 2 (ИС): *изн. до след. М, П1Ли, СМ, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, СМ, П1Пи*, изн. до конца, СМ, повт. *до* еще раз, 1 изн, повернуть (+4 п.)

КР 3 (ЛС): лиц. до след. М, П1П, СМ, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, СМ, П1Л, лиц. до конца (+ 2 п)

КР 4 (ЛС): СМ, лиц. до след. М, П1П, СМ, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, СМ, П1Л, до ДП , провязать ДП вм. лицевой за обе ножки, 1 лиц, повернуть (+ 2 п)

КР 5 (ИС): *изн. до след. М, П1Ли, СМ, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, СМ, П1Пи*, изн. до конца, СМ, повт. *до* еще раз, изн. до ДП , провязать ДП вм. изнаночной, 1 изн, повернуть (+ 4 п)

КР 6 (ЛС): лиц. до следующего М, П1П, СМ, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, СМ, П1Л, лиц. до конца (+ 2 п)

Повт. ряды 4, 5 и 6 еще 16 (18 - 20) 21 (22 - 24) 26 (28 - 30) раз.

На спицах 234 (252 - 272) 282 (294 - 312) 332 (346 - 366) п: по 114 (123 - 133) 138 (144 - 153) 163 (170 - 180) п на перед и спинку и по 6 п на линию плеч.

РАЗДЕЛЕНИЕ РАБОТЫ

УБМ, лиц. до следующего М, УБМ, вязать по рисунку и отложить 3 п плеча на петледержатель, УБМ, провязать лицевыми и отложить 114 (123 - 133) 138 (144 - 153) 163 (170 - 180) п (перед), УБМ, вязать по рисунку и отложить 3 п плеча на петледержатель, УБМ.

СПИНКА

Продолжать лиц.гладью до высоты спинки 1,5 (2 - 2) 3 (5 - 6,5) 7 (15 - 15,5) см. Закончить изн. рядом, затем провязать ряд убавлений : 2 лиц, 2вм.лиц, лиц. до 4 посл. петель, ссл, 2 лиц (+ 2 п)

Повт. ряд убавлений через каждые 1,5 (2 - 2) 3 (5 - 6,5) 7 (15 - 15,5) см еще 10 (9 - 9) 6 (4 - 3) 3 (1 - 1) раз.
92 (103 - 113) 124 (134 - 145) 155 (166 - 176) п остается.

Продолжать лиц.гладью до высоты спинки 20 (21 - 22) 24 (25 - 27) 29 (30 - 31) см от линии плеча по пройме, закончить изн. рядом. Отрезать нить и отложить петли.

ПЕРЕД

Вернуть в работу 114 (123 - 133) 138 (144 - 153) 163 (170 - 180) п переда.
Продолжать лиц. гладью до высоты переда 1,5 (2 - 2) 3 (5 - 6,5) 7 (15 - 15,5) см. закончить изн. рядом и выполнить убавления : 2 лиц, 2вм.лиц, лиц. до 4 посл. петель, ссл, 2 лиц (+ 2 п)

Повт. убавления через каждые 1,5 (2 - 2) 3 (5 - 6,5) 7 (15 - 15,5) см еще 10 (9 - 9) 6 (4 - 3) 3 (1 - 1) раз.
92 (103 - 113) 124 (134 - 145) 155 (166 - 176) п остается.

Продолжать лиц. гладью до высоты переда 20 (21 - 22) 24 (25 - 27) 29 (30 - 31) см от линии плеча по пройме, закончить изн. рядом. Нить не отрезать.

КОРПУС (СПИНКА И ПЕРЕД)

Провязать лицевыми 92 (103 - 113) 124 (134 - 145) 155 (166 - 176) п переда, затем 92 (103 - 113) 124 (134 - 145) 155 (166 - 176) п спинки и соединить в круг, поставить маркер начала ряда.

Продолжать лиц. гладью до длины корпуса 32 см (или на 6 см короче желаемой длины) от проймы.

Перейти на спицы 3 мм и вязать*1лиц, 1изн* до конца. Провязать 6 см резинкой. Свободно закрыть петли. Для закрытия петель рекомендуем тубулярный способ.

РУКАВА (вяжутся одинаково):

Рукава вяжутся по кругу спицами 4 мм – круговыми или чулочными.

Внимание: при наборе петель по пройме нередко образуется дырочка между полотном рукава и подрезом проймы. Чтобы решить эту проблему, можно:

- Зашить дырочку по окончании работы.
- Набрать 2 дополнительные петельки в след. ряду и далее выполнить 2 убавления через один ряд.

Начиная с середины подреза, поднять 40 (42 - 44) 48 (50 - 54) 58 (61 - 63) п по пройме, вернуть в работу и провязать 3 п плеча, поднять по пройме 41 (43 - 45) 49 (51 - 55) 59 (62 - 64) п. На спицах 84 (88 - 92) 100 (104 - 112) 120 (126 - 130) п, ПМ.

Провязать 4 (4 - 4) 3 (3 - 3) 2 (2 - 2) круговых ряда и в след. ряду выполнить убавления :СМ, 1 лиц, 2вм.лиц, лиц. до 3 посл. петель, ссл, 1 лиц. (+ 2 п)

Повт. убавления в каждом 4 (4 - 4) 3 (3 - 3) 2 (2 - 2) ряду еще 20 (22 - 22) 26 (27 - 31) 34 (37 - 38) раз. 42 (42 - 46) 46 (48 - 48) 50 (50 - 52) п осталось.

Продолжать до длины рукава 46 см (или на 8 см меньше желаемой длины).

Спицами 3 мм провязать 8 см резинкой, начиная с 1 лиц. Свободно закрыть петли. Для закрытия петель рекомендуем тубулярный метод (см. видео по ссылке выше).

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ

Заправить кончики, зашить дырочки у подрезов пройм (если необходимо) и заблокировать изделие по выкройке.





