



DESCHUTES TEXTURED THERMAL PULLOVER BY NORAH GAUGHAN

Потребуется 965 (1070, 1200, 1315, 1470, 1565) ярдов толстой нити из шерсти.

Здесь использована нить Brooklyn Tweed Quarry (100% американская шерсть, 200 ярдов/100гр) 5 (6, 6, 7, 8, 8) мотков.

Плотность вязания 13п* 22р = 10см текстурным узором спицами А после блокировки.

Спицы:

размер А (для основной детали) 6.5мм (US10½) прямые или круговые длиной 60см, или размер, необходимый для достижения указанной плотности

размер В (для резинки) 5.5мм (US9) прямые или круговые длиной 60см и 40см, или размер, на два номера меньше размера А.

**Вязальщицы могут использовать спицы того стиля, который они предпочитают.*

Размеры готового изделия: 85.7 (95.3, 104.8, 114.3, 123.2, 132.7) см окружность busta.

Прибавка на свободу облегания 10.2-12.7 см.

Показан размер 95.3 см на модели с прибавкой на свободу облегания 8.9 см.

Дополнительно: маркер, тупая игла, Т-образные булавки, немного носочной нити подходящего цвета для сшивания.

Сложность

Примечания:

- изделие вяжется отдельными деталями снизу вверх, которые потом сшиваются вместе. Планка горловины поднимается и вяжется по кругу после сборки изделия, петли планки закрываются эластичным закрытием петель (см специальные техники). Вы можете использовать любой другой метод эластичного закрытия петель **@CREATIVE_KNIT**
- для формирования плеч и горловины используется метод The Sloped Bind Off (см специальные техники). Вы можете использовать обычное закрытие петель
- снятая кромочная петля (SSS, см специальные техники) вяжется по боковым краям основной детали. Изделие сшивается вместе так, чтобы кромочная петля была видна с лицевой стороны шва рукава, швов боковых сторон и шва оката рукава. Резинка по нижнему краю и манжетам, и плечи сшиваются так, чтобы кромочная петля была с изнаночной стороны
- так как нить, использованная для этого изделия, имеет очень мягкую структуру, некоторые вязальщицы могут предпочесть использовать для сшивания носочную нить подходящего цвета. Вы также можете скрутить рабочую нить вдвое по направлению крутки самой нити, что придаст швам дополнительную эластичность. Когда будете прятать концы нитей, перекрутите нить несколько раз по направлению крутки самой нити перед тем, как вставить нить в иглу. Добавьте больше перекрещиваний во время сшивания, если необходимо. Вы можете прятать концы нитей во время вязания.



Узоры.

Резинка 1*1 (четное число петель, однорядный (прямой/круговой) повтор).

1 прямой/круговой ряд; *1лиц, 1изн, повтор от * до конца.

Повторять 1й прямой/круговой ряд для узора.

Текстурный узор (число петель кратно 3+1, 4х рядный повтор).

1р (ЛС) 1изн, *2лиц, 1изн, повтор от * до конца

2р (ИС) 1лиц, *2изн, 1лиц, повтор от * до конца

3р: повторить 1й ряд

4р: лицевыми.

Повторять 1-4ряды для узора.

Спина.

Спицами В набрать 72 (78, 86, 94, 100, 108)петель методом Rib Cabled Cast On (см специальные техники).

Резинка.

Начать вязание резинки 1*1; вязать прямо до высоты детали 5.7см от наборного края, закончить в изнаночном ряду.

Ряд с убавками (ЛС) 1лиц, (2п вместе лиц, 1изн, 1лиц) 4 (3, 4, 5, 3, 4)раза, *2п вместе лиц, (1изн, 1лиц) два раза, повтор от * еще 5 (8, 8, 11, 11)раз, (2п вместе лиц, 1изн, 1лиц) 4 (2, 3, 4, 3, 4)раза, 2п вместе лиц, 1изн= 57 (63, 69, 75, 81, 87)петель.

Высота детали 6.4см от наборного края.

Основная деталь.

Перейти на спицы А.

Установочный ряд (ИС) (SSS), лицевыми до последней петли, (SSS).

След ряд (ЛС) (SSS), провязать 1й ряд текстурного узора до последней петли, (SSS).

Вязать прямо как установлено узором, провязывая кромочные петли как (SSS), до высоты детали 38.1 (38.1, 40, 40, 41.9, 41.9)см от наборного края, закончить в изнаночном ряду.

Формирование пройм. @CREATIVE_KNIT

Закрыть 3 (3, 4, 5, 6, 7)петель по узору в начале след двух рядов= 51 (57, 61, 65, 69, 73)петли.

Ряд с убавками проймы (ЛС) (SSS), 2п вместе лиц, провязать как установлено до последних 3х петель, сск, (SSS)- убавлено 2петли.

Повторять ряд с убавками проймы в каждом лицевом ряду еще 3 (4, 5, 6, 6)раз.

После завершения этой секции вы провязали ряд с убавками пройм всего 4 (5, 6, 6, 7, 7)раз; на спице 43 (47, 49, 53, 55, 59)петель.

Вязать прямо как установлено до высоты проймы 17.8 (19.1, 20.3, 21.6, 22.9, 23.5)см, закончить в изнаночном ряду.

Формирование горловины спины и плеч.

Примечание: петли закрывать по узору.

След ряд (ЛС) закрыть 3 (3, 4, 4, 4, 5)петель, провязать 11 (13, 13, 14, 15, 16)петель как установлено (включая последнюю петлю закрытия петель), закрыть центральные 15 (15,

15, 17, 17, 17, 17)петель, вязать как установлено до конца- для левой стороны остается 14 (16, 17, 18, 19, 21)петля, для правой стороны остается 11 (13, 13, 14, 15, 16)петель.

Левая сторона.

Примечание: оставить петли правой стороны на спице, но не вязать их, пока не завершена левая сторона. Пожалуйста, прочтите о методе The Sloped Bind Off (см специальные техники). Завершить вязание кромочной петли как (SSS) по краю закрытия петель.

След ряд (ИС) закрыть 3 (3, 4, 4, 4, 5)петель, провязать до края горловины.

След ряд (ЛС) закрыть 3 (3, 3, 3, 3, 4)петли, провязать до конца.

След ряд: закрыть 3 (3, 4, 4, 4, 5)петель, провязать до края горловины.

След ряд: закрыть 2 (3, 3, 3, 3, 3)петли, провязать до конца.

Закрыть оставшиеся 3 (4, 3, 4, 5, 4)петли.

Правая сторона.

Присоединить нить к правому краю горловины, приготовившись вязать в изнаночном ряду по длине 11 (13, 13, 14, 15, 16)петель правой стороны.

След ряд (ИС) закрыть 3 (3, 3, 3, 3, 4)петли, провязать до конца.

След ряд: закрыть 3 (3, 4, 4, 4, 5)петель, провязать до края горловины.

След ряд: закрыть 2 (3, 3, 3, 3, 3)петли, провязать до конца.

Закрыть оставшиеся 3 (4, 3, 4, 5, 4)петли.

Перед.

Вязать как спину до высоты проймы 10.8 (12.1, 12.7, 14, 14.6, 15.2)см, закончить в изнаночном ряду= 43 (47, 49, 53, 55, 59)петель.

Формирование горловины переда.

След ряд (ЛС) вязать как установлено на 15 (17, 18, 19, 20, 22)петлях, присоединить новый моток нити и закрыть центральные 13 (13, 13, 15, 15, 15)петель по узору, провязать до конца- для каждой стороны осталось по 15 (17, 18, 19, 20, 22)петли.

Примечание: обе стороны вяжутся одновременно от отдельных мотков нити, начиная с этой точки. Убедитесь, что при переходе ко второй стороне нить не перекрещивается. Используйте метод The Sloped Bind Off для лучшего результата. Закрывать петли по узору.

След ряд (ИС) вязать как установлено до края горловины; для второй стороны- закрыть 2 (3, 3, 3, 3, 3)петли, провязать как установлено до конца.

След ряд (ЛС) вязать как установлено до края горловины; для второй стороны- закрыть 2 (3, 3, 3, 3, 3)петли, вязать как установлено до конца- для каждой стороны осталось 13 (14, 15, 16, 17, 19)петель.

Вязать таким же образом, закрыв 2петли с каждого края горловины= 11 (12, 13, 14, 15, 17)петель для каждой стороны.

Провязать один изнаночный ряд прямо.

Ряд с убавками горловины (ЛС) вязать как установлено до 3х петель перед краем горловины, сск, 1лиц; для второй стороны- 1лиц, 2п вместе лиц, провязать как установлено до конца- с каждого края горловины убавлено по 1петле.

След ряд (ИС) вязать как установлено до 2х петель перед краем горловины, 2изн; для второй стороны- 2изн, вязать как установлено до конца.

Повторить ряд с убавками горловины в каждом лицевом ряду еще 1 (1, 1, 1, 1, 2)раза.

После завершения этой секции вы провязали ряд с убавками горловины всего 2 (2, 2, 2, 2, 3)раза, на спице по 9 (10, 11, 12, 13, 14)петель для каждой стороны.

Вязать обе стороны прямо как установлено (сохраняя вязание одной петли по краю горловины чулочной вязкой) до высоты проймы 17.8 (19.1, 20.3, 21.6, 22.9, 23.5)см, закончить с изнаночной стороны.

Формирование плеч.

Примечание: используйте метод The Sloped Bind Off для лучшего результата. Закрывать петли по узору.



След ряд (ЛС) закрыть 3 (3, 4, 4, 4, 5)петель, провязать как установлено до края горловины; для второй стороны- вязать как установлено до конца.

След ряд (ИС) закрыть 3 (3, 4, 4, 4, 5)петель, вязать как установлено до края горловины; для второй стороны- вязать как установлено до конца.

Повторить последние два ряда еще один раз- для каждой стороны осталось 3 (4, 3, 4, 5, 4)петли.

Закрыть оставшиеся петли в следующих двух рядах.

Рукава.

Спицами В набрать 42 (42, 46, 46, 48, 48)петель методом Rib Cabled Cast On (см специальные техники).

Резинка.

Начать вязание резинкой 1*1; вязать прямо до высоты детали 7см от наборного края, закончить в изнаночном ряду.

Ряд с убавками (ЛС) 1лиц, 1изн, 1лиц, (2п

вместе лиц, 1изн, 1лиц) 0 (0, 2, 2, 2, 2)раза, *2п вместе лиц, (1изн, 1лиц) 2раза, повтор от * еще 5 (5, 3, 3, 4, 4)раза, (2п вместе лиц, 1изн, 1лиц) 0 (0, 2, 2, 1, 1)раз, 2п вместе лиц, 1изн= 35 (35, 37, 37, 39, 39)петель.

Высота детали 7.6см от наборного края.

Основная деталь.

Перейти на спицы А.

Установочный ряд (ИС) (SSS), лицевыми до последней петли, (SSS).

1р (ЛС) (SSS), 1 (1, 2, 2, 0, 0)лиц, *1изн, 2лиц, повтор от * до последних 3 (3, 1, 1, 2, 2)петель, 1 (1, 0, 0, 1, 1)изн, 1 (1, 0, 0, 0, 0)лиц, (SSS).

2р (ИС) (SSS), 1 (1, 2, 2, 0, 0)изн, *1лиц, 2изн, повтор от * до последних 3 (3, 1, 1, 2, 2)петель, 1 (1, 0, 0, 1, 1)лиц, 1 (1, 0, 0, 0, 0)изн, (SSS).

3р: повторить 1й ряд

4р: (SSS), лицевыми до последней петли, (SSS).

Вязать прямо как установлено узором (повторяя последние четыре ряда) еще 8 (8, 6, 6, 4, 4)раза, закончить в изнаночном ряду.

Ряд с прибавками рукава (ЛС) (SSS), м1р (или м1п для сохранения узора), провязать как установлено до последней петли, м1л (или м1п для сохранения узора), (SSS)- прибавлено 2петли. **@CREATIVE_KNIT**

Повторять ряд с прибавками рукава в каждом 18 (10, 10, 6, 6, 6)м ряду еще 2 (2, 1, 7, 7, 3)раза, затем в каждом 0 (8, 8, 0, 4, 4)м ряду 0 (2, 4, 0, 1, 7)раз, провязывая новые петли по узору.

После завершения этой секции вы провязали ряд с прибавками рукава всего 3 (5, 6, 8, 9, 11)раз, на спице 41 (45, 49, 53, 57, 61)петли.

Вязать прямо до высоты детали 35.6 (35.6, 36.8, 36.8, 38.1, 38.1)см от наборного края, закончить в изнаночном ряду.

Формирование оката рукава.

Примечание: используйте метод The Sloped Bind Off для лучшего результата.

Закрыть 3 (3, 4, 5, 6, 7)петель по узору в начале следующих двух рядов= 35 (39, 41, 43, 45, 47)петель.

Ряд с убавками оката (ЛС) (SSS), 2п вместе лиц, вязать как установлено до последних 3х петель, сск, (SSS)- убавлено 2петли.

Повторять ряд с убавками оката рукава в каждом лицевом ряду еще 2 (2, 3, 4, 4, 4)раза, затем в каждом четвертом ряду 3 (3, 3, 3, 4, 4)раза, затем в каждом лицевом ряду 3 (4, 4, 4, 3, 3)раза= 17 (19, 19, 19, 21, 23)петли.

Провязать один изнаночный ряд прямо.

Закрыть 3петли по узору в начале следующих двух рядов.

Закрыть оставшиеся 11 (13, 13, 13, 15, 17)петель по узору.

Повторить инструкции для второго рукава.

Завершение.

Провести влажную блокировку деталей до размеров схемы. Носочной нитью сшить плечи.

Планка горловины.

С лицевой стороны спицами В длиной 40см, начиная от правого плечевого шва, поднять и провязать лицевыми 28 (30, 30, 32, 32, 34)петли равномерно по длине горловины спины и 40 (40, 42, 44, 46, 46)петель равномерно по длине горловины переда. Поместить маркер и соединить работу в круг= 68 (70, 72, 76, 78, 80)петель.

Начать вязание резинки 1*1; вязать до высоты планки 3.2см от ряда поднятия петель.

Закрыть все петли эластичным закрытием петель (см специальные техники) или вами предпочтаемым методом.

Подходящей нитью сшить боковые швы и швы рукавов, начиная от нижнего края кромочных петель с изнаночной стороны и перенося шов после резинки так, чтобы кромочные петли были видны с лицевой стороны. Вшить рукава в проймы так, чтобы кромочные петли были с лицевой стороны. Спрятать свободные концы. Отпарить планку горловины и швы или снова заблокировать изделие.

Специальные техники.

Rib Cabled Cast On.

Примечание: это один из вариантов набора петель методом косички, который используется для резинки 1*1. **@CREATIVE_KNIT_**

Сделать для начала узел на левой спице, ввести правую спицу в узел и провязать лицевой, получая новую петлю. Поместить новую петлю на левую спицу. *Ввести правую спицу позади левой спицы между первой и второй петлями на левой спице, обернуть нить вокруг правой спицы, как вы делаете для изнаночной петли, и вытянуть петлю, поместить эту новую петлю на левую спицу, ввести правую спицу между первой и второй петлями на левой спице, обернуть нить вокруг правой спицы, как вы делаете для лицевой петли, и вытянуть петлю, поместить эту новую петлю на левую спицу, повтор от * до тех пор, пока не будет набрано необходимое число петель, закончить изнаночной петлей, если набираете нечетное число петель.

После набора последней петли: если последняя набранная петля получилась лицевой, снять последнюю петлю как изнаночную на правую спицу, перенести рабочую нить вперед между спицами, вернуть последнюю петлю на левую спицу и слегка подтянуть нить. Если последняя набранная петля изнаночная, снять последнюю петлю как изнаночную на правую спицу, перенести рабочую нить назад между спицами, вернуть последнюю петлю на левую спицу и слегка подтянуть нить. Переместить рабочую нить для получения аккуратного края в конце вашего наборного ряда.

Если этот способ набора петель используется для детали, которая находится в работе, пропустить узел и начинать вязание со *.

Также метод можно изменить, провязав узел изнаночной и далее начать с лицевой.
(SSS) Снятая кромочная петля.

Эта кромочная петля формирует декоративный и чистый край из цепочки петель чулочной вязки по длине боковой стороны вашего изделия.

Лицевые ряды: нить за работой, снять первую петлю как при вязании лицевой, вязать как обозначено до последней петли ряда, провязать последнюю петлю лицевой.

Изаночные ряды: нить перед работой, снять первую петлю ряда как при вязании изнаночной за заднюю стенку, провязать как обозначено узором до последней петли ряда, провязать последнюю петлю изнаночной.

Sloped Bind Off.

Шаг 1: вязать первые ряды закрытия петель изделия как обычно.

Шаг 2: один ряд до след закрытием петель, провязать до последней петли ряда, повернуть.

@CREATIVE_KNIT

Шаг 3: снять первую петлю с левой спицы как изнаночную, одеть непровязанную петлю предыдущего ряда на снятую петлю (первую петлю закрытия петель). Закрыть оставшиеся петли как обычно.

Эластичное закрытие петель.

1лиц, 1изн, снять обе петли обратно на левую спицу и провязать их вместе изнаночной,

*1лиц, снять две петли с правой спицы на левую и провязать их вместе лицевой за задние

стенки, 1изн, снять две петли обратно с правой спицы на левую и провязать их вместе изнаночной, повтор от * до тех пор, пока на правой спице не останется одна петля, обрезать нить и протянуть конец через последнюю петлю для закрепления.


Сокращения:

м1л- концом левой спицы поднять протяжку между спицами спереди назад, провязать полученную петлю лицевой за заднюю стенку

м1р- концом левой спицы поднять протяжку между спицами сзади вперед, провязать полученную петлю лицевой за переднюю стенку

м1п- концом левой спицы поднять протяжку между спицами сзади вперед, провязать полученную петлю изнаночной за переднюю стенку

сск- снять одну петлю с левой спицы на правую как при вязании, вернуть петлю на левую спицу, не меняя ее положения, и провязать две петли на левой спице вместе лицевой за задние стенки



Джемпер Deschutes от дизайнера Norah Gaughan.