



Nancy's vest

Carol Sunday

Конечные измерения ширины по линии окружности бюста (далее, как "Размеры"):

32 (35, 38, 41, 45, 49, 53)".

Рекомендуемый припуск на свободу облегания = +1-4".

Жилет на фото: размер 38; припуск на свободу облегания = +4" к фактическому измерению окружности бюста девушки-модели.

Пряжа:

Sunday Knits 3 ply ("light sport weight" - 225м-50грамм), на выбор -

- *Angelic* (75%-меринос, 25%-ангора),
- *Eden* (100%-меринос),
- *Nirvana* (90%-меринос, 10%-кашемир),
- *Brigadoon* (твид, 100%-меринос).

Потребуется: 3(4, 4, 4, 5, 5, 5) x 50г.

Жилет на фото: пряжа *Angelic*, цвет *Smoke*.

Можно вязать из любой похожей пряжи, с маркировкой нити "light sport weight".

Спицы:

Прямые (или Круговые) спицы 3.5мм.

Потребуются:

- Маркеры для петель
- Вспомогательная спица для аранов (усл. об-ВС; как вариант - Чулочная спица)
- Игла для трикотажа
- Пуговицы (диаметром 15мм) - 7штук.

Плотность вязания:

26 петель X 32 ряда = 10см - измерено по полотну лицевой глади, выполненному на Спирацах 3,5мм.

Техники, примененные при работе над

Жилетом: Табулярный набор петель (=*Tubular cast-on*), набор петель методом *Cable cast-on* (при формировании Петлиц для пуговиц), Фасонные уменьшения петель, укороченные ряды, закрытие петель совместно с 2-х спиц третьей спицей (=3-needle bind-off).

Легкий классический жилет, который подойдет к чему угодно! Жилет выполнен лицевой гладью; срезы отделаны резинкой. Проймы, как и скосы V-выреза горловины формируются красивыми фасонными уменьшениями петель. Наклонные срезы бортов создают своеобразное небольшое А-расширение силуэта, при котором Полочки выглядят немного длиннее Спинки.



Жилет выполняется в направлении "снизу-вверх", единственным полотном вязки. Отделка бортов, пройм и выреза горловины - выполняются одновременно с формированием основного полотна Жилета. Финишная доработка небольшая, вам останется только соединить плечевые скосы, пришить Отделку выреза горловины Спинки, и пришить пуговицы.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

Резинка-отделка нижнего края Переда-спинки:

Табулярным методом (=Tubular Cast-On - см.стр.5) набрать 245 (263, 283, 301, 327, 351, 377) петель.

ЛС: 1лиц, [1изн, 1лиц]-повторять до конца ряда.

ИС: 1изн, [1лиц, 1изн]-повторять до конца ряда.

Продолжать работу в установленном выше порядке, пока высота резинки не составит 2".

Закончить по ИС.

Основное полотно Переда-спинки:

ЛС: [1лиц, 1изн]-4раза (=петли для Отделки борта), все лиц-до последних 8п, [1изн, 1лиц]-повторять до конца (=петли для Отделки второго борта).

ИС: [1изн, 1лиц]-4раза, изн-до последних 8п, [1лиц, 1изн]-повторять до конца ряда.

Продолжать работу в установленном выше порядке, пока высота Жилета, считая от наборного края, не достигнет 6". Закончить по ИС работы.

Совет: Если вы хотите изменить высоту Жилета, то выполните немного больше/меньше указанных выше 6" лицевой глади.

Формирование скошенных бортов Полочек (сюда включено и формирование V-выреза горловины):

ВАЖНО! Формирование пройм начнется **ДО завершения формирования скошенных бортов (евл. сюда V-вырез горловины) Полочек, и оно будет продолжать выполняться ОДНОВРЕМЕННО с формированием бортов.**

Формирование скошенных бортов:

Сл.ряд-уменьшение + Петлица для пуговицы (ЛС):

1лиц, 1изн, 1лиц; **затем Петлица:** перевести пряжу вперед (перед работой), снять 1п, затем перевести пряжу за работу; [снять 1п, и протянуть ее через предыдущую петлю на П-спице]-3раза, снять 1п с П-спицы на Л-спицу, и повернуть работу на ИС; **на ИС:** перевести пряжу за работу и методом Cable cast-on набрать 4п, повернуть работу на ЛС; **на ЛС:** перевести пряжу за работу, снять 1п с Л-спицы на П-спицу, и протянуть ее через предыдущую петлю на П-спице (=Петлица завершена); **затем вязать:** 1изн, 1лиц, 2вм.лиц, лиц-до последних 11п, 2вм.лиц.влево, 1лиц, [1изн, 1лиц]-повторять до конца. 2п уменьшено.

***След.5 рядов:** вязать в уст.порядке узоров (=Отделочная резинка по краям Полочек + лиц.гладь).

След.ряд-уменьшение (ЛС): [1лиц, 1изн]-4раза, 1лиц, 2вм.лиц, лиц-до последних 11п, 2вм.лиц.влево, 1лиц, [1изн, 1лиц]-повторять до конца. 2п уменьшено.

След.5 рядов: вязать в уст.порядке узоров (=Отделочная резинка по краям Полочек + лиц.гладь).

Сл.ряд-уменьшение + Петлица для пуговицы (ЛС): 1лиц, 1изн, 1лиц; **затем выполнить Петлицу** (см.выше); **затем вязать:** 1изн, 1лиц, 2вм.лиц, лиц-до последних 11п, 2вм.лиц.влево, 1лиц, [1изн, 1лиц]-повторять до конца. 2п уменьшено.

Повторить от * - еще 5 раз.

Было выполнено: всего = 13 рядов с уменьшениями петель, и всего = 7 Петлиц для пуговиц.

След.5 рядов: вязать в уст.порядке узоров (=Отделочная резинка по краям Полочек + лиц.гладь).

След.ряд-двойное уменьшение (ЛС): [1лиц, 1изн]-4раза, 1лиц, **ФДУ-вправо**, лиц-до последних 13п, **ФДУ-влево**, 1лиц, [1изн, 1лиц]-повторять до конца.

По 2п уменьшено с каждой стороны вязки.

Повторить Ряд-двойное уменьшение:

- в каждом 6 ряду - еще 6 (7, 8, 8, 8, 8, 8)раз.

После завершения этой секции работы: всего - по 27(29, 31, 31, 31, 31, 31)п было уменьшено со стороны каждого борта.

Далее, вязать в установленном порядке узоров, без уменьшений петель со стороны бортов.

И ОДНОВРЕМЕННО, когда высота Переда-спинки, считая от наборного края, достигнет 12½" (или другой, желаемой вами величины), закончить работу по ИС, и приступить к формированию пройм.

Разделение Переда-спинки на две Полочки и Спинку:

След.ряд-разделение на Полочки и Спинку (ЛС):

определить и выделить Маркером Центральную петлю ряда (=это будем М-петля); продолжать работу в уст.порядке (включая формирование скошенного борта) - до 55 (59, 65, 71, 79, 85, 93)п - перед М-петлей, - затем +ППЛ, 1лиц и протянуть ее через прибавленную петлю (=1п закрыта), - затем закрыть - еще 5 (5, 7, 9, 11, 11, 13)п, снять 1п (как изн) с П-спицы обратно на Л-спицу, и 2вм.лиц, - затем 98 (106, 114, 122, 134, 146, 158)лиц, - затем +ППЛ, 1лиц и протянуть ее через прибавленную петлю (=1п закрыта), - затем закрыть - еще 5 (5, 7, 9, 11, 11, 13)п, снять 1п (как изн) с П-спицы обратно на Л-спицу, и 2вм.лиц, - затем все лиц-до последних 11п, затем вязать в уст.порядке (с формированием борта) - до конца ряда.

По 6 (6, 8, 10, 12, 12, 14)п было закрыто для каждого нижнего основания проймы.

= 99 (107, 115, 123, 135, 147, 159)п - осталось для Спинки.

= По 56 (61, 65, 68, 73, 79, 84)п (или больше/меньше, в зависимости от текущего ряда для формирования скошенных бортов) - осталось для каждой Полочки.

По последнему ряду вязки разместить три Съемных маркера, отмечающих стартовые точки для формирования пройм: по одному М - на каждой Полочке (со стороны проймы), и еще один М - на Спинке (тоже со стороны проймы). Маркеры не удалять. Они пригодятся позднее, для корректного определения числа рядов/высоты - на промежутке "от нижнего основания проймы - и до плечевого скоса".

Петли Правой полочки и петли Спинки - перевести на держатели. Далее, продолжать работу только по петлям Левой полочки.

Левая полочка:

Не забывайте про одновременное формирование скошенного борта!

ИС: вязать в уст.порядке узоров - до последних 3п ряда, затем [+1п, 1изн]-3раза. 3п прибавлено.

ЛС: [1лиц, 1изн]-3раза (=Отделка края проймы), затем вязать в уст.порядке узоров - до конца ряда.

След.ряд (ИС) - все последующие ряды по ИС работы: первые 8п (=Отделка борта) - провязать в уст.порядке, затем в уст.порядке вязать - до последних 6п, и последние 6п (=Отделка проймы) - провязать в уст.порядке резинки.

Далее, продолжать работу в уст.порядке узоров: резинка 1х1 - по Отделке борта и Отделке проймы, и лицевая гладь по всем остальным петлям.

След.ряд-уменьшение для проймы (ЛС):

[1лиц, 1изн]-3раза, 1лиц, **ФДУ-вправо**, затем вязать в уст.порядке-до конца ряда. 2п уменьшено.

Повторить Ряд-уменьшение для проймы:

- в каждом ряду по ЛС - еще 0 (0, 0, 0, 1, 2, 4)раза,
- затем в каждом 4ряду - 3 (3, 4, 5, 6, 7, 7)раза,
- затем в каждом бряду - 3 (4, 4, 4, 4, 4, 4)раза.

Со стороны проймы было уменьшено - 14 (16, 18, 20, 24, 28, 32)п.

Далее, со стороны проймы вязать в уст.порядке узора, но уже без изменения числа петель, пока высота проймы, считая от Ряда-разделения (= там стоит Съемный маркер) не составит 7 ($7\frac{1}{4}$, $7\frac{3}{4}$, $8\frac{1}{4}$, $8\frac{3}{4}$, $9\frac{1}{4}$, $9\frac{3}{4}$)" (за счет последующих укороченных рядов, высота проймы будет длиннее - на $\frac{1}{4}$ " конечная высота проймы - см. Выкройку).

Закончить по ЛС работы.

На текущий момент, формирование скошенного среза борта либо уже полностью завершено, либо близко к своему завершению.

= 29 (30, 30, 31, 32, 34, 35)п на спицах.

Укороченные ряды для формирования плечевого скоса (технику ук.рядов - см.стр.5):

Если требуется, то одновременно продолжать формирование скошенного борта.

ИС: в уст.порядке - вязать до последних 3 (5, 5, 5, 5, 5)п ряда, затем повернуть работу и ПМ-на пряжу;

ЛС: в уст.порядке-вязать до конца ряда.

ИС: в уст.порядке-вязать до 4 (4, 4, 4, 5, 5, 5)п перед предыдущей точкой поворота, затем повернуть работу и ПМ-на пряжу;

ЛС: в уст.порядке - вязать до конца ряда.

***ИС:** в уст.порядке-вязать до 4 (4, 4, 4, 4, 5, 5)п перед предыдущей точкой поворота, затем повернуть работу и ПМ-на пряжу;

ЛС: в уст.порядке - вязать до конца ряда.

Повторить от * - еще 1раз.

ИС: в уст.порядке-вязать до 3 (3, 3, 4, 4, 4, 4)п перед предыдущей точкой поворота, затем повернуть работу и ПМ-на пряжу;

ЛС: в уст.порядке - вязать до конца ряда.

ИС: *в уст.порядке - вязать до точки поворота от ук.ряда, снять 1п, затем подхватить замаркированную протяжку пряжи и перевести ее на Л-спицу, затем вернуть снятую петлю на Л-спицу, и провязать ее совместно с поднятой протяжкой - как 2вм.изн; повторять от * - пока подобным образом не будут закрыты все точки поворотов от ук.рядов, затем вязать в уст.порядке-до конца ряда.

Оборвать пряжу, оставляя достаточно длинный конец нити (=будет нужен для выполнения плечевого шва). Перевести первые 19 (20, 20, 21, 22, 24, 25)п Левого плеча - на держатель.

Левая планка для отделки выреза горловины со стороны Спинки:

Старт работы - ЛС. Присоединить пряжу.

ЛС: 2лиц, [1изн, 1лиц] - повторять до конца ряда.

ИС: [1изн, 1лиц] - повторять до последних 2п, 2изн.

Повторять последние 2 ряда вязки - пока высота Планки не составит $2\frac{1}{2}$ ($2\frac{3}{4}$, 3, 3, $3\frac{1}{4}$, $3\frac{3}{4}$, $3\frac{1}{2}$)" (при измерении - чуть-чуть растяните вязку).

Оборвать пряжу, оставляя длинный конец нити.

Петли Планки - перевести на отдельный держатель.

Правая полочка:

Петли Правой полочки - перевести с держателя на рабочие спицы. Старт работы - ряд по ИС.

Не забывайте про одновременное формирование скошенного борта!

ИС: [1изн, +1п]-3раза, затем все изн-до последних 8п, затем в уст.порядке, провязать 8п Отделки борта. 3п прибавлено.

ЛС: первые 8п (=Отделка борта) - провязать в уст. порядке, затем в уст.порядке вязать - до последних 6п, затем [1изн, 1лиц]-3раза (=Отделка края проймы).

След.ряд (ИС) - все последующие ряды по ИС работы: первые 6п (=Отделка проймы) - вязать в уст. порядке, затем все изн-до последних 8п, и последние 8п (=Отделка борта) - вязать в уст.порядке.

Далее, продолжать работу в уст.порядке узоров: резинка 1х1 - по Отделке борта и Отделке проймы, и лицевая гладь по всем остальным петлям.

След.ряд-уменьшение для проймы (ЛС): в уст. порядке провязать петли Отделки борта, затем все лиц-до последних 11п, **ФДУ-влево**, 1лиц, [1изн, 1лиц]-повторять до конца ряда. 2п уменьшено.

Повторить Ряд-уменьшение для проймы:

- в каждом ряду по ЛС - еще 0 (0, 0, 0, 1, 2, 4)раза,
- затем в каждом 4ряду - 3 (3, 4, 5, 6, 7, 7)раза,
- затем в каждом бряду - 3 (4, 4, 4, 4, 4, 4)раза.

Со стороны проймы было уменьшено - 14 (16, 18, 20, 24, 28, 32)п.

Далее, со стороны проймы вязать в уст.порядке узора, но уже без изменения числа петель, пока высота проймы, считая от Ряда-разделения (= там стоит Съемный маркер) не составит 7 ($7\frac{1}{4}$, $7\frac{3}{4}$, $8\frac{1}{4}$, $8\frac{3}{4}$, $9\frac{1}{4}$, $9\frac{1}{2}$). Закончить по ИС работы.

На текущий момент, формирование скошенного среза борта либо уже полностью завершено, либо близко к своему завершению.

= 29 (30, 30, 31, 32, 34, 35)п на спицах.

Укороченные ряды для формирования плечевого скоса:

Если требуется, то одновременно продолжать формирование скошенного борта.

ЛС: в уст.порядке - вязать до последних 3 (5, 5, 5, 5, 5)п ряда, затем повернуть работу и ПМ-на пряжу;

ИС: в уст.порядке-вязать до конца ряда.

ЛС: в уст.порядке-вязать до 4 (4, 4, 4, 5, 5, 5)п перед предыдущей точкой поворота, затем повернуть работу и ПМ-на пряжу;

ИС: в уст.порядке - вязать до конца ряда.

* **ЛС:** в уст.порядке-вязать до 4 (4, 4, 4, 5, 5)п перед предыдущей точкой поворота, затем повернуть работу и ПМ-на пряжу;

ИС: в уст.порядке - вязать до конца ряда.

Повторить от * - еще 1раз.

ЛС: в уст.порядке - вязать до 3 (3, 3, 4, 4, 4, 4)п перед предыдущей точкой поворота, затем повернуть работу и ПМ-на пряжу;

ИС: в уст.порядке - вязать до конца ряда.

ЛС: *в уст.порядке - вязать до точки поворота от ук.ряда, затем подхватить замаркированную протяжку пряжи и перевести ее на Л-спицу, затем провязать совместно со следующей петлей - как 2вм.лиц; повторять от * - пока подобным образом не будут закрыты все точки поворотов от ук.рядов, затем вязать в уст.порядке - до конца ряда.

ИС: в уст.порядке - вязать до последних 10п, и только что провязанные вами 19 (20, 20, 21, 22, 24, 25)п - перевести на держатель, затем в уст.порядке - провязать последние 10п ряда.

Правая планка для отделки выреза горловины со стороны Спинки:

ЛС: [1лиц, 1изн]-повторять до последних 2п, 2лиц.

ИС: 2изн, [1лиц, 1изн]-повторять до конца.

Повторять последние 2 ряда вязки - пока высота

Планки не составит $2\frac{1}{2}$ ($2\frac{3}{4}$, 3, 3, $3\frac{1}{4}$, $3\frac{1}{4}$, $3\frac{1}{2}$)". (при измерении - чуть-чуть растяните вязку).

Оборвать пряжу, оставляя длинный конец нити.

Петли Планки - перевести на отдельный держатель.

Спинка:

Перевести с держателя на рабочие спицы - 99 (107, 115, 123, 135, 147, 159)п Спинки. Старт работы - ИС.

ИС: [1изн, +1п]-3раза, все изн-до последних 3п, [+1п, 1изн]-3раза.

= 105 (113, 121, 129, 141, 153, 165)п на спицах.

ЛС: [1лиц, 1изн]-3раза (= петли Отделки проймы), все лиц-до последних 6п, [1изн, 1лиц]-3раза (= петли Отделки второй проймы).

След.ряд (ИС) и все последующие ряды по ИС:

первые 6п - вязать резинку в уст.выше порядке, затем все изн-до последних 6п, и последние 6п-вязать резинку в уст.выше порядке.

Далее, продолжать работу в уст.порядке узоров: резинка 1х1 - по Отделке каждой проймы, и лицевая гладь по всем остальным петлям.

След.ряд-уменьшение для пройм (ЛС): [1лиц, 1изн]-3раза, 1лиц, **ФДУ-вправо**, все лиц-до последних 11п, **ФДУ-влево**, 1лиц, [1изн, 1лиц]-3раза.
4п уменьшено.

Повторить Ряд-уменьшение для пройм:

- в каждом ряду по ЛС - еще 0 (0, 0, 0, 1, 2, 4)раза,
- затем в каждом 4ряду - 3 (3, 4, 5, 6, 7, 7)раза,
- затем в каждом бряду - 3 (4, 4, 4, 4, 4, 4)раза.

= 77 (81, 85, 89, 93, 97, 101)п на спицах.

Далее, со стороны пройм вязать в уст.порядке узора, но уже без изменения числа петель, пока высота пройм, считая от Ряда-разделения (= там стоит Съемный маркер) не составит 7 ($7\frac{1}{4}$, $7\frac{3}{4}$, $8\frac{1}{4}$, $8\frac{3}{4}$, $9\frac{1}{4}$, $9\frac{1}{2}$). Закончить по ЛС работы.

Укороченные ряды для формирования плечевых скосов:

След. 2ряда (ИС, затем ЛС): в уст.порядке - вязать до последних 3 (5, 5, 5, 5, 5)п ряда, затем повернуть работу и ПМ-на пряжу.

След. 2ряда: в уст.порядке-вязать до 4 (4, 4, 4, 5, 5)п перед предыдущей точкой поворота, затем повернуть работу и ПМ-на пряжу.

***След. 2ряда:** в уст.порядке-вязать до 4 (4, 4, 4, 4, 5, 5)п перед предыдущей точкой поворота, затем повернуть работу и ПМ-на пряжу.

Повторить от * - еще 1раз.

След. 2ряда: в уст.порядке - вязать до 3 (3, 3, 4, 4, 4, 4)п перед предыдущей точкой поворота, затем повернуть работу и ПМ-на пряжу.

ИС: *в уст.порядке - вязать до точки поворота от ук.ряда, снять 1п, затем подхватить замаркированную протяжку пряжи и перевести ее на Л-спицу, затем вернуть снятую петлю на Л-спицу, и провязать ее совместно с поднятой протяжкой - как 2вм.изн; повторять от * - пока подобным образом не будут закрыты все точки поворотов от ук.рядов, затем вязать в уст.порядке-до конца ряда.

ЛС: *в уст.порядке - вязать до точки поворота от ук.ряда, затем подхватить замаркированную протяжку пряжи и перевести ее на Л-спицу, затем провязать совместно со следующей петлей - как 2вм.лиц; повторять от * - пока подобным образом не будут закрыты все оставшиеся точки поворотов от ук.рядов, затем вязать в уст.порядке - до конца ряда.

ИС: закрыть все петли по рисунку вязки.

Оборвать пряжу, оставляя длинный конец нити.

Соединение плечевых срезов Спинки и Переда:

См. фото мастер-класс (фото с белой пряжей):
<https://www.sundayknits.com/techniques/nancys-livetoboundoff.html>

Петли плеча Правой полочки - перевести с держателя на рабочие спицы. С ЛС работы, совместить их с закрытыми петлями Правого плеча Спинки. Затем иглой для трикотажа, очень аккуратно, трикотажным швом сшить открытые петли плеча Полочки с закрытыми петлями плеча Спинки.

Повторить для Левого плеча.

Как вариант: вместо трикотажного шва, можно выполнить закрытие петель совместно с 2-х спиц третьей спицей.

Завершение работы.

Заблокировать Жилет согласно измерений Выкройки. Открытые петли Левой и Правой планок для Отделки горловины Спинки - сшить между собой трикотажным швом. Затем вшить продольный срез Отделки в горловину Спинки.

Пришить пуговицы.

По желанию: с ИС, вязальным крючком, можно аккуратно обвязать плечевые "швы" и шов по горловине Спинке. Этот дополнительный "шов" укрепит уже существующие швы, и не позволит им растянуться в процессе носки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ.

Набор петель по методу Tubular Cast-On:

<https://www.sundayknits.com/techniques/tubularcaston.html>

От Бросовой пряжи набрать на спицы половину от указанного в Описании числа петель. Далее, вязать от Рабочей пряжи.

Выполнить: 1ряд (=это ИС) - изнаночными петлями, затем выполнить - еще 3 ряда лицевой гладью.

След.ряд (ИС): 1изн, затем острием Л-спицы подхватить дужку изнаночной петли (в цвете Рабочей пряжи) от самого первого ряда вязки и провязать ее - 1лиц за заднюю стенку, затем *1изн, и острием Л-спицы подхватить следующую дужку изнаночной петли (в цвете Рабочей пряжи) - из самого первого ряда вязки, затем провязать ее - 1лиц за заднюю стенку; повторять от * - до конца. После чего выпутать Бросовую пряжу из наборного края.

Набор петель по методу Cable cast-on:

<https://www.youtube.com/watch?v=4YUfdREnSQI>

Укороченные ряды по методу Wrapless short rows:

<https://www.sundayknits.com/techniques/shortrows.html>

- Вяжем до указанной точки поворота.

- Поворачиваем работу, и поверх рабочей нити, для маркировки точки поворота, размещаем небольшой отрезок бросовой пряжи контрастного цвета (далее по тексту, размещение отрезка маркировочной нити поверх рабочей нити – будет обозначено как «ПМ-на пряжу»).

- Вяжем обратный ряд, при этом маркировочная нить остается в полотне вязки.

Закрываем точки поворота:

- **по ЛС работы:** вяжем до М-на пряже (что=до точки поворота от ук.ряда); подхватываем оба хвостика маркировочной нити и одновременно, подтягиваем их вверх – образуется протяжка рабочей пряжи. Эту протяжку помещаем на Левую спицу и провязываем ее совместно со следующей петлей. После этого, удаляем маркировочную нить.

- **по ИС работы:** вяжем до М-на пряже; следующую петлю снимаем на Правую спицу; затем подхватываем оба хвостика маркировочной нити и одновременно, подтягиваем их вверх – образуется протяжка рабочей пряжи. Эту протяжку помещаем на Левую спицу. Затем снятую петлю возвращаем обратно, с Правой спицы на Левую, и провязываем совместно с поднятой протяжкой. После этого, удаляем маркировочную нить.

Закрытие петель совместно с 2-х спиц третьей спицей (метод 3-Needle Bind Off):

<https://www.youtube.com/watch?v=Ph93jWSzTa0>

Условные обозначения:

ЛС/ИС – лицевая/изнаночная сторона

М – маркер

ПМ – поместить маркер (или переснять его)

ВС – вспомогательная спица для аранов

Л-спица/П-спица = Левая спица/Правая спица

2вм.лиц – провязать 2п вместе лицевой.

2вм.лиц.влево – поочередно снять 2п с левой спицы на правую, как лицевые; перевести петли обратно на левую спицу в их новой позиции; провязать эти петли 2вм.лиц за их задние стенки.

2вм.изн – провязать 2п вместе изнаночной

2вм.изн.влево – поочередно снять 2п с левой спицы на правую, как лицевые; перевести петли обратно на левую спицу в их новой позиции; провязать эти петли 2вм.изн за их задние стенки.

+1п - прибавка 1петли из скрещенной протяжки: Л-спицей, в направлении с ЛС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее 1лиц (или 1изн) за заднюю стенку.


+ППЛ = поднятая протяжка 1лиц петли с наклоном влево: Л-спицей подхватить стенку петли, расположенную на 2ряда ниже от только что провязанной вами петли на П-спице; полученную петлю провязать - как 1лиц за заднюю стенку.

ФДУ-вправо = Фасонная двойная убавка с наклоном вправо:

- снять следующие 2п на ВС; держать ВС за работой и параллельно Левой спице. *Ввести острье Правой спицы в первую петлю на Левой спице и в первую петлю на ВС, затем провязать эти 2п совместно лицевой; повторить от * - еще 1раз. **Результат:** уменьшены 2петли с наклоном вправо.

ФДУ-влево = Фасонная двойная убавка с наклоном влево:

- снять следующие 2п на ВС; держать ВС перед работой и параллельно Левой спице. * Ввести острье Правой спицы в первую петлю на ВС и в первую петлю на Левой спице, затем провязать эти 2петли совместно лицевой; повторить от * - еще 1раз. **Результат:** уменьшены 2петли с наклоном влево.



1" (=1дюйм) = 2,54см

