



SLEEK SLIPOVER

Этот простой жилет вяжется сверху вниз. В элегантном дизайне сочетаются современные и классические детали с широкими глубокими проймами с планками резинкой перекликающимися с планкой нижнего края. После того, как будет выполнен воротник круг.р., вырез горловины формируется укороченными рядами, спина и перед вяжутся по отдельности, чтобы сформировать глубокие проймы. Перед тем, как связать планку нижнего края круг.р., вяжутся планки пройм:

РАЗМЕР

1 (2) 3 (4) 5

Измерения

Длина: 50 (51) 55 (57) 62 см [19 ¾ (20) 21 ¾ (22 ½) 24 ½"] (исключая воротник)

Окружность: 87 (91) 94 (99) 103 см [34 ¼ ¼ (35 ¾) 37 (39) 40 ½"]

СПИЦЫ

Круговые спицы: № 6 (80 см [32"]), 5,5 (80 см) [32"] и 5 (40 см [16"])

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

14.5 п. × 20 рядов = 10 × 10 см [4" × 4"] лиц. гл. на спицах № 6 (после влажной блокировки)

ПРЯКА

TÅGE by WOOLFOLK (130 метров [142 ярда] / 50 г)
150 (150) 175-200 (175-200) 200-225 г

Примечание по размерам

Для примера показан размер 3 (M), с положительным припуском на свободное облегание 12 см [4 ½"].

Предусмотренный дизайном припуск приблизительно 5-10 см [2"-4"].

АКСЕССУАРЫ

Маркеры для петель, держатели для петель или вспом. нить и трикотажная игла

СОКРАЩЕНИЯ

+1ЛицЛ – (прибавить 1 петлю с наклоном влево): левой спицей, движением спереди назад поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать лиц.п. за заднюю стенку (прибавлена 1 петля)

+1ИзнЛ – (прибавить 1 изн. петлю с наклоном влево): левой спицей, движением спереди назад поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать изн.п. за заднюю стенку.


+1ЛицП – (прибавить 1 лиц.п. с наклоном вправо): левой спицей, движением сзади вперед поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать лиц.п. (прибавлена 1 петля).

+1ИзнП – (прибавить 1 изн.п. с наклоном вправо): Движением сзади вперед поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать изн.п. за переднюю стенку.

ПМ – поместить маркер

СМ – переснять маркер

Спинка 35 (36) 38 (40) 45 см



ТЕХНИКА

Обучающие технике программы Вы можете также поискать на YouTube и других веб-сайтах, которые Вам будет легко понять.

Закрыть петли Italian/Tubular Bind-Off
<https://youtu.be/nX1Fkf5n7v8>

Набрать петли Italian/Tubular Cast-On
<https://youtu.be/gO6t5St77NM>

Укороченные ряды German Short Rows
<https://youtu.be/XKDQqfuWVM8>



ВЫПОЛНЕНИЕ ВОРОТНИК

Набрать 68 (70) 74 (78) 82 п. на спицы № 5 методом набора петель *Italian/Tubular Cast-On method*.

СОВЕТ! Начните спицами № 4,5 и затем перейдите на спицы № 5, это позволит получить самый аккуратный край. Страйтесь петли слишком не затягивать.

Соединить петли в круг.р. и ПМ начала круг.р. (посередине спинки - ЦС).

Вязать 3,5 см [1½"] круг.р. скрещенной резинкой <1

Распределение петель кокетки и расположение маркеров:



КОКЕТКА

Укороченные ряды (German Short Rows)

Перейти на круговые спицы № 6.

Кокетка вяжется лиц.гл. и горловина формируется укороченными рядами.

Установочный круг.р.: 14 (15) 16 (17) 18 лиц.п., 7 лиц.п., ПМ, 26 (26) 28 (30) 32 лиц.п., ПМ, 7 лиц.п., ПМ, 14 (15) 16 (17) 18 лиц.п., СМ (начало круг.р.)

Ряд 1 (лиц.р.): лиц.п. до маркера, +1ЛицП, СМ, лиц.п. до маркера, СМ, +1ЛицЛ, 2 лиц.п., повернуть (2 п. прибавлено)

Ряд 2 (изн.р.): изн.п. до начала круг.р. (переснимая маркеры), СМ, изн.п. до маркера, +1ИзнЛ, СМ, изн.п. до маркера, СМ, +1ИзнП, 2 изн.п., повернуть (2 п. прибавлено)

Ряд 3 (лиц.р.): лиц.п. до начала круг.р. (переснимая маркеры), СМ, лиц.п. до маркера, +1ЛицП, СМ, лиц.п. до маркера, СМ, +1ЛицЛ, лиц.п. на 2 п. дальше предыдущего поворота, затем повернуть (2 п. прибавлено)

*Двойные петли провязывать согласно технике выполнения German Short Row – под обе стенки как 1 петлю.

Ряд 4 (изн.р.): изн.п. до начала круг.р. (переснимая маркеры), СМ, изн.п. до маркера, +1ИзнЛ, СМ, изн.п. до маркера, СМ, +1ИзнП, изн.п. на 2 п. дальше предыдущего поворота, затем повернуть (2 п. прибавлено)

*Двойные петли провязывать согласно технике выполнения German Short Row – под обе стенки как 1 петлю.

Повторить **ряды 3-4** в общей сложности 3 (3) 3 (3) 4 раза.

След. ряд (лиц.р.): лиц.п. до начала круг.р.

Теперь у Вас на спицах будет 84 (86) 90 (94) 102 п. [34 (34) 36 (38) 42 п. для переда, 36 (38) 40 (42) 46 п. для спинки и 7 п. для каждой линии плеча]. Формирование горловины теперь завершено.

Продолжить вязать кокетку круг.р., прибавляя петли следующим образом:

Круг.р. 1: * <лиц.п. до маркера, +1ЛицП, СМ, лиц.п. до маркера, СМ, +1ЛицЛ> *, повторить * <> * еще раз, лиц.п. в БОР (4 п. прибавлено)

Круг.р. 2: Все петли лиц.п.

Повторить **Круг.р. 1-2** в общей сложности 5 (6) 6 (7) 8 раз.

Теперь у Вас на спицах будет 104 (110) 114 (122) 134 п.

Подготовить выполнение спинки и переда отдельно следующим образом:

Установочный круг.р.: * <лиц.п. до 1 п. перед маркером, +1ЛицП, 1 лиц.п., СМ, лиц.п. до маркера, СМ, 1 лиц.п., +1ЛицЛ> *, повторить * <> * еще раз, лиц.п. до начала круг.р.

Разделить петли тела и плеч, удаляя все маркеры, следующим образом:

лиц.п. до маркера, поместить след. 7 п. на держатель для петель или отрезок ненужной пряжи (левое плечо), поместить след. 46 (48) 50 (54) 60 п. на держатель для петель или отрезок ненужной пряжи (перед), поместить след. 7 п. на держатель для петель или отрезок ненужной пряжи (правое плечо).

Теперь у Вас на спицах будет 48 (52) 54 (58) 64 п. спинки.

СПИНКА

Начиная с изн.р., вязать прямыми рядами лиц.гл., пока высота работы не составит приблизительно 35 (36) 38 (40) 45 см [13 ¾" (14¼") 15" (15¾") 17¾"] от края горловины по центру спинки (искл. планку горловины резинкой). Закончить изн.р.

Пряжу обрезать. Петли поместить на держатель для петель или отрезок ненужной пряжи.

ПЕРЕД

Поместить отложенные 46 (48) 50 (54) 60 п. переда на спицы и вязать лиц.гл., пока высота переда не составит приблизительно 27 (29) 31 (34) 37,5 см [10½" (11½") 12¼" (13½") 14¾"] от края горловины переда (искл. планку горловины резинкой).

Закончить изн.р. Пряжу обрезать. Поместить на держатель для петель или отрезок ненужной пряжи.

ПЛАНКИ ПРОЙМ РЕЗИНКОЙ

Левая пройма

Перейти на спицы № 5,5.

С лиц. стороны, поднимать приблизительно 1 п. в каждый ряд, поднять и провязать лиц.п. 43 (45) 49 (53) 59 п. вдоль края проймы переда, провязать 7 лиц.п. плеча, поднять и провязать лиц.п. 51 (51) 53 (57) 63 п. вдоль края проймы спинки. У Вас на спицах будет 101 (103) 109 (117) 129 п. (общее число петель нечетное.)

След. ряд - изн.р.

Вязать скрещенной резинкой следующим образом:

Ряд 1 (изн.р.): 1 лиц.п., * <1 скрещ. изн.п., 1 скрещ. лиц.п.> *, повторять от * <> * до послед. 2 п., 1 скрещ. изн.п., 1 лиц.п.

Ряд 2 (лиц.р.): 1 изн.п. * <1 скрещ. лиц.п., 1 скрещ. изн.п.> *, повторять от * <> * до послед. 2 п., 1 скрещ. лиц.п., 1 изн.п.

Вязать в общей сложности 11 рядов скрещенной резинкой и закончить изн.р.

Перед тем, как закрыть петли, вязать 2 ряда двойного полотна следующим образом:

Ряд 1 (лиц.р.): 1 изн.п. * <1 скрещ. лиц.п., снять 1 п. с пряжей спереди> *, повторять от * <> * до послед. 2 п., 1 скрещ. лиц.п., 1 изн.п.

Ряд 2 (изн.р.): 1 лиц.п., * <снять 1 п. с пряжей спереди, 1 скрещ. лиц.п.> *, повторить от * <> * до послед. 2 п., 1 скрещ. изн.п., 1 лиц.п.

Закрыть все петли методом *Italian/Tubular Bind-Off* для резинки 1x1 (Обратите внимание на то, что обучающее видео начинается с лиц.п., а здесь надо начать с изн.п.)

Правую пройму вязать симметрично.

НИЖНИЙ КРАЙ ТЕЛА

Соединить перед, спинку и планки пройм, чтобы связать тело круг.р., на круговые спицы № 5,5 следующим образом:

Поднять и провязать лиц.п. 13 п. вдоль края планки резинкой правой проймы спинки до послед. ряда. Поместить планку резинкой правой проймы переда поверх планки спинки, поднять и провязать лиц.п. 1 п. через 1-ю п. планки переда и послед. ряда планки спинки. Поднять и провязать лиц.п. 13 п. вдоль края планки правой проймы переда. Поднято 27 п.

Вязать все петли лиц.п. (перед)



Поднять и провязать лиц.п. 13 п. вдоль края планки резинкой левой проймы переда до послед. ряда. Поместить планку резинкой левой проймы переда поверх планки спинки, поднять и провязать лиц.п. 1 п. через послед. ряд переда и 1-ю п. спинки. Поднять и провязать лиц.п. 13 п. вдоль края планки левой проймы спинки. Поднято 27 п.

Вязать все петли лиц.п. (спинка). Поместить маркер начала круг.р.

Теперь Вы соединили петли для тела и на спицах будет 148 (154) 158 (166) 178 п.

Вязать скрещенной резинкой <1 скрещ. лиц.п., 1 скрещ. изн.п.>, пока высота планки не составит приблизительно 15 (16) 16 (17) 17 см [6" (6¼") 6¼" (6¾") 6¾"].



Перед тем, как закрыть петли вязать 2 ряда двойного полотна следующим образом:

Ряд 1 (лиц.р.): 1 изн.п. * <1 скрещ. лиц.п., снять 1 п. с пряжей спереди> *, повторять от * <> * до конца круг.р.

Ряд 2 (изн.р.): 1 лиц.п., * <снять 1 п. с пряжей спереди, 1 скрещ. лиц.п.> *, повторить от * <> * до конца круг.р.

Закрыть все петли методом *Italian/Tubular Bind-Off* для резинки 1x1.

ОКОНЧАНИЕ

Закрепить концы всех нитей и выполнить влажную блокировку по измерениям.

vaknit
voknit
vawnit

@ningvaknit