



## HYO BANDANA

Выполненная из мягчайшего кашемира, с деликатным ажурным узором, эта бандана наверняка станет маленьким, но незаменимым дополнением к вашему гардеробу. Направление работы: начиная от вершины треугольника и вверх, к продольному наружному краю. Все срезы Банданы отделаны тонким дур-шинуром (=I-cord).

### ПРЯЖА:

*Gepard garn Cashmere lace* (100%-кашемир, 350м-25грамм), потребуется - всего 50 грамм пряжи.

На всем протяжении работы - вязать из двух, сложенных вместе нитей этой пряжи.

(Обратите внимание! В вышеуказанном метраже не предусмотрено дополнительное количество пряжи для выполнения Образца вязки).

**Бандана на фото: цвет пряжи Marcipan.**

### КОНЕЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ:

- 95см – длина (измерена по продольному наружному срезу).
- 42см – высота (измерена вертикально, вдоль центральной линии).

### СПИЦЫ:

Круговые спицы 3.5мм длиной 60см или 80см.

### \* ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ (после блокировки):

- **24 петли X 48 рядов = 10x10см** - измерено по общему ажурному узору, выполненному на Спирах 3,5мм.

## **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Бандана треугольной формы. Выполняется, начиная от вершины треугольника, и затем вверх, по направлению к продольному наружному срезу. Формирующие ее прибавления петель, на первом этапе, выполняются только в рядах по ЛС работы, затем на завершающем этапе - в каждом ряду, как по ЛС, так и по ИС работы. Прибавки всегда выполняются в первую и в предпоследнюю петли ряда.

## **ПРИБАВЛЕНИЯ ПЕТЕЛЬ:**

**- В начале ряда:** 1лиц - в первую петлю ряда, и не сбрасывая эту петлю с Л-спицы, еще раз провязать ее, но уже за заднюю стенку - как 1лиц.

**- В конце ряда:** вязать в установленном порядке - до последних 2п ряда, затем следующую петлю провязать так, как она представляет сама себя (*если это лицевая - то лицевой, если изнаночная - то изнаночной*), и не сбрасывая эту петлю с Л-спицы, еще раз провязать ее, но уже за заднюю стенку - как 1лиц, и затем 1лиц - в последнюю петлю ряда (=*это уже кромочная петля*).

**В следующем ряду** - все вновь прибавленные петли включить в общий порядок ажурного узора.

Далее, в тексте, такие прибавки будут обозначены как - "1лиц с прибавкой" и "1изн-с прибавкой".

## **КРОМОЧНЫЕ ПЕТЛИ:**

**Во всех рядах, как по ЛС, так и по ИС:**

1 первая и 1 последняя петли каждого ряда - это лицевые петли.

**изн - с ЛС, лиц - с ИС**

**лиц - с ЛС, изн - с ИС**

  
**/**

**1 накид**

  
**Ф**

**Звм.лиц.центр**

## **\* ОПИСАНИЕ РАБОТЫ \***

Круговыми спицами 3,5мм набрать 5 петель.

*На стр. 3, для большей наглядности, представлена графическая схема, которая поможет вам лучше понять и запомнить ажурный узор.*

**Ряд 1 (ИС):** 2лиц, 1изн, 2лиц. (=*1лиц - это кромочная петля, затем 1лиц, 1изн, 1лиц, и 1лиц - это кромочная петля*)

**Ряд 2 (ЛС):** **1лиц с прибавкой**, 1изн, 1лиц, **1изн с прибавкой**, 1лиц.

**Ряд 3:** 3лиц, 1изн, 3лиц.

**Ряд 4:** **1лиц с прибавкой**, 2изн, 1лиц, 1изн, **1изн с прибавкой**, 1лиц.

**Ряд 5:** 4лиц, 1изн, 4лиц.

**Ряд 6:** **1лиц с прибавкой**, 3изн, 1лиц, 2изн, **1изн с прибавкой**, 1лиц.

**Ряд 7:** 1лиц, 1изн, 3лиц, 1изн, 3лиц, 1изн, 1лиц.

**Ряд 8:** **1лиц с прибавкой**, 1лиц, 2изн, 1накид, **Звм.лиц.центр**, 1накид, 2изн, **1лиц с прибавкой**, 1лиц.

**Ряд 9:** 2лиц, 1изн, 3лиц, 1изн, 3лиц, 1изн, 2лиц.

**Ряды 10-15:** лиц-над лицевыми петлями, изн-над изнаночными петлями; **не забудьте о прибавках петель в каждом ряду по ЛС работы.**

**Ряд 16:** 1лиц с прибавкой, 1лиц, 2изн, 1накид, **3вм.лиц.центр**, 1накид, 2изн, 1лиц, 2изн, 1накид, **3вм.лиц.центр**, 1накид, 2изн, **1лиц с прибавкой**, 1лиц.

**Ряд 17:** 2лиц, 1изн, 3лиц, 1изн, 3лиц, 1изн, 3лиц, 1изн, 3лиц, 1изн, 2лиц.


Продолжать работу в установленном порядке ажурного узора.

#### **ПОМНИТЕ:**

Ряд с "дырочками" - повторяется в каждом 8 ряду.  
В каждом ряду по ЛС работы - нужно прибавлять петли (как установлено) - с каждой стороны ряда.

Когда, у вас будет выполнено - всего 17 рядов с "дырочками", приступить к прибавлениям петель - **в каждом ряду работы (как по ЛС, так и по ИС)**, и выполнить - еще 5 рядов с "дырочками". Все вновь прибавленные петли, продолжать включать в общий порядок ажурного узора.

После завершения финишного ряда с "дырочками" - выполнить - еще 5 рядов вязки в уст.порядке узора (**продолжая выполнять прибавки с каждой стороны ряда - в каждом ряду**). Закончить по ИС работы.



#### **Условные обозначения:**

ЛС/ИС – лицевая/изнаночная сторона

М – маркер

Л-спица/П-спица = Левая спица/Правая спица.

2вм.лицЗС – провязать 2п вместе лицевой за их задние стенки

3вм.лиц.центр (=двойная центральная убавка) = снять 2п одновременно с Левой спицы на Правую спицу так, как если бы вы хотели провязать 2вм.лиц; затем 1лиц – с Левой спицы, и протянуть полученную петлю через снятые петли.

## **Отделка боковых срезов Банданы дур-шнуром (=I-cord)**

Дур-шнур выполняется по петлям последнего ряда вязки + по петлям, поднятым по боковым срезам Банданы. Чтобы дур-шнур плавно огибал углы Банданы (=не стягивал их), в каждом углу, дополнительно к поднятым петлям, будет набрано несколько новых петель. **Каждую новую петлю, набранную в углах, обязательно выделите Маркером - это поможет сделать новые петли более заметными.**

### **ИТАК -**

На данный момент вы завершили ряд по ИС. Не поворачивая работу, набрать (*всегда методом Backward Loop cast-on*) на П-спицу 1новую петлю (= теперь это последняя петля ряда). Повернуть работу на ЛС.

**Ряд по ЛС:** снять 1п (это новая петля) с Л-спицы на П-спицу, затем **1лиц с прибавкой**, затем вязать лиц-над лицевыми, изн-над изнаночными - до последних 2п, **1лиц с прибавкой**, 1лиц.

**Затем, не поворачивая работу, поднимать петли следующим образом:**  
Набрать 1 новую петлю, затем поднять 1 петлю - в последнюю провязанную вами петлю, затем набрать 1 новую петлю, после чего поднять 1 петлю из нижнего ряда.

Продолжать поднимать петли вниз, по боковому срезу, но каждый раз, когда в узоре будет встречаться лицевая петля, набирайте 1 новую дополнительную петлю (*эти петли выделять Маркерами не нужно*).  
**То есть на каждые 4 ряда - должно приходиться - всего 5 поднятых петель (= 4п - подняли + 1п - набрали).**



Подобным образом, продолжать поднимать петли по боковому срезу - пока не достигните 5-ти петель стартового наборного края.

### **По этим 5-ти петлям наборного края поднять петли следующим образом:**

поднять 1п, набрать 1п, поднять 3п, набрать 1п, поднять 1п.

Затем продолжить поднятие петель вверх, по второму боковому срезу; петли поднимать точно также, и из того же расчета, что и по первому срезу. **И перед тем, как поднять финишную петлю (=вы сейчас у первой петли ряда по ЛС):** набрать 1п, затем поднять финишную петлю.

### **Выполнение дур-шнуря:**

Все три среза (=продольный срез + два боковых) Банданы отделаны дур-шнуром.

### **Дур-шнур, всегда будет выдержан в следующем порядке петель:**

\*2лиц, затем 2вм.лицЗС; и полученные 3п снять с П-спицы на Л-спицу; повторять от \*.

**Исключение составляют углы,** там будет меньшее число убавок "2вм.лицЗС", что придаст дур-шннуру необходимую "свободу" при обходе углов, и углы не будут закручиваться. Таким образом, Бандана приобретет красивую плоскую форму.

**ВАЖНО! На углах:** каждый раз, когда вы достигли новой набранной петли (вы их выделили Маркерами), 1раз - провязывайте 3 петли без убавки (=просто 3лиц, и вернуть их на Л-спицу). **To есть, в момент когда вы вернули 3п с П-спицы на Л-спицу, и сразу после этих 3-х петель стоит набранная петля: провяжите 3лиц и верните петли на Л-спицу, затем продолжайте уже в обычном порядке: провяжите 2лиц, 2вм.лицЗС (= здесь набранная петля уже будет включена в убавку), и т.д, пока не достигните следующей набранной петли.**

Старайтесь вязать дур-шнур не слишком туго. Возможно, будет лучше выполнять его Спицами 4мм (= то есть на 0,5мм толще ваших основных спиц).

### **ИТАК -**

На Л-спицу, методом *Backward Loop cast-on*, набрать 3 новых петли. **Затем вязать дур-шнур:** \*2лиц, 2вм.лицЗС, и полученные 3п - снять с П-спицы обратно на Л-спицу; повторять от \* - пока не достигните первой петли, набранной в первом углу Банданы (*=вы отделали дур-шнуром продольный наружный срез, и подошли к повороту на боковой срез*), обогните угол дур-шнуром (*как указано в колонке слева*), затем продолжайте работу по первому боковому срезу, затем обогните центральный угол (*=вершина треугольника*), и продолжите работу по второму боковому срезу - вплоть до завершения поднятых по нему петель. *На спицах - осталось 3петли.*

**Затем, по этим 3-м петлям вязать так:** 2лиц, и на П-спице - первую петлю протянуть через вторую петлю, затем 1лиц - с Л-спицы, и полученную петлю протянуть через предыдущую петлю на П-спице. *Осталась 1п.*

Оборвать пряжу, оставляя конец нити 15-20см. Протянуть пряжу через оставшуюся 1п, стянуть ее, затем очень аккуратно, трикотажным швом, соединить финишный конец дур-шнура с его стартовым срезом.

### **ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ.**

Заправить в вязку все оставшиеся "хвостики" пряжи.

Заблокировать Бандану согласно ее Конечных измерений (стирка + высушивание на плоской поверхности, при этом все углы - закрепить булавками).