

BREEZE BAG by Petite.knit



Размер: Один размер

Окружность: 64 см [25¼ дюйма]

Высота: 38 см [15 дюймов] (без ручек)

Плотность: 25 п. x 32 ряда ажурного узора = 10 x 10 см [4 x 4 дюйма] на спицах 4 мм [US6]

Спицы: Круговые спицы: 4 мм [US6] / 60 см [24 дюйма] и 3 мм [US2½] / 60 см [24 дюйма]

Двусторонние спицы: 3,5 мм [US4] и 3 мм [US2½]

Материалы: 150 г Trio 2 от Isager Yarn (50 г = 175 м [191 ярд]) или Hør Organic от Isager Yarn (50 г = 178 м [195 ярдов]) вместе с 100 г пряжи Merilin от Isager Yarn (50 г = 208 м [227 ярдов]), примерно 175 см [69 дюймов] ленты с узором «елочка» (шириной 2 см [¾ дюйма]), чтобы продеть ее через центр ремешка.

ШАБЛОН

Сумка Breeze вяжется снизу вверх. Дно плоское и связано по кругу растущим кругом на чулочных спицах, а боковые стороны связаны по кругу ажурным узором на круговых спицах. Верхняя часть сумки разделена на две части, каждая из которых завершается отдельно. В конце петли поднимаются и провязываются по краям сумки, и выполняется двойной вязаный край, который продолжается в виде лямок сумки. Лямки и края вяжутся как одно целое, а в конце через отверстие в центре продевается длинная лента с узором «ёлочка» (* думаю это репсовая рента или что то подобное) для дополнительной прочности.

Прибавки производятся следующим образом:

Переведено для канала Вяжем Сумки <https://t.me/posumke>

M1: Введите левую спицу под нить, которая проходит между двумя петлями спереди назад, затем провяжите лицевой эту нить через заднюю петлю (перекрученную); провязываем как одну левую, M1L.

Дно

Наберите 8 п. на чулочные спицы № 3,5 мм [US4] удобным для вас способом (по 2 п. на каждую спицу).

Соедините петли в круг, следя за тем, чтобы наборный край не перекрутился. Выполните следующие действия:

Раунд 1: лицевыми все петли

Раунд 2: * K1, поместите маркер, M1*, повторять от * до * до конца ряда. Всего 16 п. на спицах.

Продолжайте вязать по кругу, сделав 8 прибавок, каждый второй раунд следующее:

Раунд 1: лицевыми все петли

Раунд 2: * K1, поместите маркер, M1*, Повторять от * до * до конца ряда. Всего 16 п.

Продолжайте вязать по кругу, сделав 8 прибавок, каждый второй раунд следующее:

Раунд 2: * Вяжем до маркера, снимаем маркер, M1*, повторить от * до * всего 8 раз, лиц. п. до конца ряда. (прибавлено 8 п.)

Провяжите 1-й и 2-й ряды всего 13 раз. Теперь на спицах 120 п. Удалите все маркеры, кроме маркера начала ряда.

Диаметр дна теперь составляет около 19 см [7½ дюймов].

Поменяйте спицы на круговые 4 мм [US6] / 60 см [24 дюйма].

Выполните один ряд прибавок (прибавки в виде накидов) перед началом вязания ажурного узора.

Вяжите следующим образом:

Раунд 1: лицевыми все петли

Раунд 2: * 3 лицевые, накид *, повторять от * до * до конца ряда. Всего на спицах 160 п.

Дно готово. Не обрывайте нить, так как следующий шаг будет следующим.

Бока и верх

Боковые стороны и верхняя часть спинки выполняются ажурным узором. Выполнять следующим образом:

Раунд 1: * Проденьте 3-ю петлю на левой спице через первые 2 петли на спице, 1 лицевая, накид, 2 лицевые *, повторяйте от * до * до конца ряда.

Раунд 2: Провяжите до последних 2 п. ряда, переместите маркер так, чтобы ряд начинался здесь (то есть начало ряда сместилось на 2 п. вправо).

Повторяйте ряды 1 и 2, пока длина сумки не достигнет 23 см [9 дюймов] от перехода от низа к ажурному узору. Обратите внимание, что начало ряда смещается на 2 петли вправо в каждом втором ряду. Завершите вязание на ряду 2 узора.

Работа теперь разделена на две части, и каждая часть выполняется отдельно. Петли разделены на 1-й ряд ажурного узора. Вяжите по установленному узору с начала ряда (обратите внимание, что начало ряда только что смещено на 2 петли вправо по сравнению с предыдущим рядом), выполняя следующим образом:

Закройте 15 п. лицевой петлей (теперь на спице осталось 145 п.), 1 лицевая петля (то есть петля, которая уже находится на правой спице после закрытия), * протяните 3-ю петлю на левой спице через первые 2 п. на спице, 1 лицевая петля, накид, 2 лицевые петля *, провяжите от * до * всего 16 раз (теперь на этой секции 65 п.), закройте 15 п. лицевой петлей, 1 лицевая петля (то есть петля, которая уже находится на правой спице после закрытия), провяжите от * до * всего 16 раз (теперь на этой секции 65 п.). Не обрывайте пряжу.

Поместите 65 п. там, где находится рабочая нить. Будем продолжать работу вперед и назад по всей длине, где прикрепена рабочая нить. Верх сумки готов.

Две секции по 65 петель вяжутся отдельно, каждая из которых выполняется прямыми и обратными рядами, с убавлениями петель. Начните с изнаночного ряда и вяжите следующим образом:

Ряд 1 (ИС): изнаночные.

Теперь вяжите узор вперед и назад, как установлено, выполняя убавления в начале и конце каждого ряда следующее:

Ряд 1 (ЛС): Снимите первую петлю как лицевую, удерживая нить сзади, 1 лиц. п., накиньте снятую петлю на только что провязанную петлю (как будто закрываете петли), 1 лиц. п., * накиньте 3-ю петлю на левой спице на первые 2 петли на спице, 1 лиц. п., накид, 2 лиц. п. *, повторяйте от * до * до последних 2 петель на спице, 2 лиц. п. вместе (убавлено 2 петли).

Ряд 2 (ИС): Снимите первую петлю как изнаночную, оставив нить впереди, 1 изн., протяните снятую петлю над только что провязанной петлей (как будто закрывая ее), провяжите изнаночными до последних 2 п. на спице, 2 изн. вместе (убавлено 2 п.).

Провяжите 1-й и 2-й ряды всего 10 раз. Теперь на спицах 25 п. Следующий ряд — лицевой.

Перейдите на круговые спицы 3 мм [US2½] / 60 см [24 дюйма]. Последняя часть вязания выполняется лицевой гладью. Убавления в

первом ряду выполняются следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): 3 лиц. п., * протяните 3-ю петлю левой спицы через первые 2 петли на ней, 3 лиц. п. *, провяжите от * до * 5 раз, 2 лиц. Всего на спицах 20 петель.

Вяжите лицевой гладью на круговых спицах 3 мм [US2½] / 60 см [24 дюйма] рядами по 20 оставшимся петлям, пока длина лицевой глади не достигнет 4 см [1½ дюйма]. Закройте петли с лицевой стороны. Обрежьте нить, оставив длинный конец для пришивания по краю.

Пришейте закрытый край к первому ряду лицевой глади с изнаночной стороны обметочными стежками. Следите за тем, чтобы край был пришит равномерно.

Закончите вторую часть так же, как и первую (обратите внимание, что пряжа присоединяется с изнаночной стороны, так как первый ряд — это изнаночный ряд).

Двойные трикотажные края и ручки

Ручки и края связаны двойной вязкой как одно целое. Поскольку двойная вязка полая, проденьте ленту с узором «ёлочка» через отверстие в середине перед тем, как зашить её, чтобы бретельки не растянулись при носке. Этот шаг можно пропустить, но в этом случае рассчитывайте длину бретельки примерно на 5 см (2 дюйма) при носке (см. видео на сайте www.petiteknit.com)

Начните с набора и вязания петель по обеим сторонам сумки (имея в виду, что по бокам следует убавлять петли и закрывать петли, не вдоль сгиба лицевой глади). Поднимите петли и провяжите лицевыми нитью 3 мм [US2½]. круговые спицы следующим образом:

Поднимите и провязывайте по 1 петле в каждом втором ряду вдоль лицевой глади (первая петля поднимается и провязывается на самом верху, чтобы создать аккуратный переход), поднимите и провязывайте по 1 петле в каждом ряду/ петле вдоль наклонных участков с убавлениями, а также по закрытому краю между ними поднимите и провязывайте по 1 петле в каждом втором ряду вдоль лицевой глади (последняя петля поднимается и провязывается на самом верху, чтобы создать аккуратный переход) (= примерно 70 п.).

Оторвите нить, оставьте петли на держателе петель, поднимите петли и провяжите их таким же образом по другой стороне. Также оборвите нить, но оставьте эти петли на круговой спице.

Начиная со стороны поднятых петель на круговой спице, снимите примерно половину петель с левой на правую спицу, не провязывая их, чтобы можно было начать двойной лицевой край. Двойной лицевой край вяжется рядами в прямом и обратном направлении на протяжении 10 петель, но сначала их необходимо закрепить.

Наберите 10 петель, используя набор с длинным концом петли, на новые круговые спицы № 3 мм [US2½] длиной 60 см [24 дюйма]. Расположите эти 10 петель для двойного вязания следующим образом:

Распределите 10 п. так, чтобы на каждом из двух кончиков круговой спицы оказалось по 5 п., вытянув проволоку круговой спицы через центр этих 10 п. Держите оба кончика спицы друг над другом и провяжите с обоих концов одновременно спицами 3 мм [US2½] (либо обоюдоострой, либо дополнительной круговой спице) следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): * Снимите 1 петлю как изнаночную, оставив нить впереди, 1 лиц. п. *, провяжите от * до * всего 4 раза, снимите 1 петлю как изнаночную, оставив нить впереди, 2 лиц. п. вместе через задние петли (т. е. последнюю из 10 петель от двойной провязанной кромки вместе с поднятой и провязанной петлей).

Ряд 2 (ИС): * Снимите 1 петлю как изнаночную, оставив нить впереди, 1 лиц. п. *, повторяйте от * до * до конца ряда.

Повторяйте ряды 1 и 2 до тех пор, пока все поднятые и провязанные петли (от середины до лицевой глади) не будут провязаны вместе с двойным лицевым краем.

Продолжайте вязать прямо отсюда, не обрывая нить, на двойной бретельке. Вяжите следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): * Снимите 1 петлю как изнаночную, оставив нить впереди, 1 лиц. п. *, повторяйте от * до * до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): * Снимите 1 петлю как изнаночную, оставив нить впереди, 1 лиц. п. *, повторяйте от * до * до конца ряда.

Повторяйте ряды 1 и 2, пока длина ручки не достигнет примерно 48 см [19 дюймов] или желаемой длины. Точно посчитайте количество провязанных рядов, чтобы можно было связать вторую ленту такой же длины.

Когда ручка достигнет нужной длины, его присоединяют к противоположной стороне поднятыми и провязанными петлями, а край вяжется по краю так же, как и раньше (следите, чтобы ремешок не перекрутился).

Обратите внимание, что ручка должна быть присоединена к той же части «верха», с которой вы начинали, смотрелись как ручка и край связанные как одна длинная непрерывная деталь.

Когда двойной вязаный край снова соприкоснется с началом, оба конца сшиваются швом Китченера.

Распределите 10 петель на две спицы (по 5 петель на каждой), так чтобы каждая вторая петля была на одной спице, а каждая вторая — на другой. Сшейте эти открытые петли вместе с петлями, набранными в начале двойной вязаной проймы швом Китченера, сначала с лицевой стороны, затем с изнаночной (см. видео на www.petiteknit.com).

Перед тем как сшить концы, проденьте примерно 175 см [69 дюймов] ленты с узором «ёлочка» через отверстие в центре двойной вязаной кромки с помощью английской булавки. Концы ленты следует сшить аккуратными стежками. Это предотвратит растяжение ручек в процессе ношения. Вплетите все концы. Особое внимание уделите тщательному вплетению в места крепления ручек к сумке, так как эта зона подвергается сильному натяжению.

Сокращения

К -лицевые

k2tog -2 вместе лицевой

M1- прибавить 1 из протяжки

P- изнаночные

p2tog - 2 вместе изнаночной

Переведено для канала Вяжем Сумки <https://t.me/posumke>



Вяжи