



2318 Britta-pitsineulepaita

Koko:	S	(M)	L	(XL)
Neuleen rinnan ympäryys:	n. 94	(102)	110	(118) cm
Pituus:	n. 59	(60)	61	(62) cm

Lanka: [Hjertegarn Merino Cotton](#) (50 % merinovilla, 50 % puuvilla, 50 g = 120 m)

Lankavaihtoehtoja: [Hjertegarn Extrafine Merino 120](#) (100 % merinovilla, 50 g = 120 m), [Hjertegarn Bommix Bamboo](#) (70 % bambu, 30 % puuvilla, 50 g = 105 m), [Hjertegarn Natura Merino wool](#) (100 % merinovilla, 50 g = n. 108 m)

Huom! Langanmenekki voi vaihdella eri lankavaihtoehtojen välillä.

Langanmenekki: 10 (11) 12 (13) kerää vaaleanvihreää (525)

Puikot: [neulepuikot](#) 3,5 mm tai vaihtoehtoisesti [pyöröpuikko](#) 3,5 mm (80 cm), kaulukseen 3,5 mm lyhyt pyöröpuikko (40 cm)

Neuletiheys: 22 s ja 28 krs sileää neuletta 3,5 mm puikoilla = 10 x 10 cm

Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulat liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulat liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.

Ohjeesta

Paita neulotaan alhaalta ylös tasoneuleena ja kukin kappale erikseen. Taka- ja etukappaleiden sekä kummankin hihan alaosaan neulotaan kukkamaista pitsineuletta, muutoin kappaleet neulotaan sileänä neuleena. Paidassa on raglanhihat sekä korkea joustinneuleena neulottava poolokaulus.

Vinkki: lisää 1 s = neulo silmukoiden välinen lanka kiertäen oikein

Takakappale

Luo puikolle 107 (121) 121 (135) s ja neulo 1. krs oikein (= työn nurja puoli). Aloita seuraavalla krs:lla pitsineule kaavion mukaan: toista ensin kaavioon merkittyä 14 s:n mallikertaa kerroksella 7 (8) 8 (9) kertaa ja päättä kerros neulomalla kaaviosta viimeiset 9 s. Neulo kerroksia edestakaisin, kunnes työn korkeus on n. 16 cm (kaikki koot). Lopeta pitsineuleen neulominen joko kaavion kerrokselle 4 tai 8. Neulo sitten 1 krs nurin työn oikealla puolella ja 1 krs oikein työn nurjalla puolella (= ainoikeinraitia).

Jatka tämän jälkeen sileää neuletta edestakaisin, ja neulo jokaisella kerroksella ensimmäinen ja viimeinen silmukka aina oikein (= reunasilmukat). **Kavenna 1. krs:lla** (= työn oikea puoli) työstä tasaisesti 12 (17) 8 (13) s = 95 (104) 113 (122) s. Neulo sitten suoraan ylöspäin, kunnes työn korkeus on 18 cm. Lisää seuraavalla krs:lla 1 s kappaleen kummassakin sivussa seuraavasti: 2 o, lisää 1 s, neulo sileää neuletta, kunnes krs:lla on jäljellä 2 s, lisää 1 s, 2 o. Toista tällaiset lisäykset joka 10. krs **vielä** 4 kertaa = 105 (114) 123 (132) s. Kun työn korkeus on helman alareunasta mitattuna 36 cm (kaikki koot), päättelee kädenteitä varten kappaleen kummassakin sivussa kerroksen alusta 3 (5) 8 (9) s = 99 (104) 107 (114) s.

Aloita raglankavennukset seuraavalla oikean puolen kerroksella ja neulo kavennukset seuraavasti:

1. krs (OP): 1 o, 2 n, 2 n yhteen, neulo s:t oikein, kunnes krs:lla on jäljellä 5 s, 2 n yhteen, 2 n, 1 o.

2. krs (NP): 4 o, neulo s:t nurin, kunnes krs:lla on jäljellä 4 s, 4 o.

Toista kerroksia 1–2, kunnes puikolla on jäljellä 35 (36) 37 (40) s. Päättelee loput silmukat kerralla.

Etukappale

Neulo kuten takakappale, kunnes puikolla on jäljellä 55 (56) 57 (60) s. Päättelee seuraavalla nurjan puolen kerroksella kappaleen keskimmäiset 17 (18) 19 (22) s ja neulo pääntien kumpikin puoli erikseen valmiiksi. Päättelee pääntien reunassa kerroksen alusta ensin 1 x 2 s, sitten 5 x 1 s. **Jatka samaan aikaan** raglankavennuksia kädentien reunassa, kunnes puikolla on jäljellä 4 s. Katkaise lanka ja neulo 2 x 2 o yhteen, nosta sitten 1. silmukka jälkimmäisen yli ja vedä lanka silmukan läpi. Neulo pääntien toinen puoli samalla tavoin, mutta peilikuvana.

Oikea hiha

Luo puikolle 65 (79) 79 (93) s ja neulo 1. krs oikein (= työn nurja puoli). Aloita seuraavalla krs:lla pitsineule kaavion mukaan: toista kaavioon merkittyä 14 s:n mallikertaa, kunnes krs:lla on jäljellä 9 s, päättä kerros neulomalla kaaviosta viimeiset 9 s. Neulo kerroksia edestakaisin, kunnes hihan pituus on n. 13 cm (kaikki koot). Lopeta pitsineuleen neulominen joko kaavion kerrokselle 4 tai 8. Neulo sitten 1 krs nurin työn oikealla puolella ja 1 krs oikein työn nurjalla puolella (= ainoikeinraitia).

Jatka tämän jälkeen sileää neuletta edestakaisin, neulo jokaisella kerroksella ensimmäinen ja viimeinen silmukka aina oikein (= reunasilmukat) ja kavenna 1. krs:lla tasaisin välein s-luvuksi 59 (67) 75 (81) s. Lisää sitten 1 s hihan kummassakin sivussa 2 reunimmaisen silmukan sisäpuolella, ja toista tällaiset lisäykset joka 6. krs, kunnes hihassa on yhteensä 83 (91) 99 (105) s. Kun hihan pituus on 42 cm (kaikki koot), päättelee kädentietä varten hihan kummassakin sivussa kerroksen alusta 3 (5) 8 (9) s = 77 (81) 83 (87) s. Aloita raglankavennukset seuraavalla oikean puolen kerroksella ja neulo ne samaan tapaan kuin takakappaleella, kunnes puikolla on jäljellä 17 s. Päättelee sitten jokaisen oikean puolen kerroksen alussa 3 x 5 s **ja jatka samaan aikaan** kerroksen lopussa raglankavennuksia vielä 2 kertaa. Katkaise lanka ja vedä viimeisen s:n läpi.

Vasen hiha

Neulo kuten oikea hiha, mutta peilikuvana. Kun puikolla on jäljellä 17 s, päättelee jokaisen nurjan puolen kerroksen alussa 3 x 5 s **ja jatka samaan aikaan** oikean puolen kerroksen alussa raglankavennuksia vielä 2 kertaa.


Kappaleiden yhdistäminen

Asettele kaikki kappaleet mittoihinsa tasaiselle alustalle ja painele neulepintaa kevyesti kostutetulla liinalla. Ompele raglansaumut. Ompele sitten sivu- ja hihasaumat.

Kaulus

Ota työhön 3,5 mm lyhyt pyöröpuikko. Poimi ja neulo pääntien reunaa pitkin 108 (110) 112 (118) s ja yhdistä silmukat renkaaksi. Neulo suljettuna neuleena ensin 3 krs nurin, sitten 1 krs oikein ja lisää samalla tasaisin välein s-luvuksi 144 s. Neulo 2 o, 2 n -joustinneuletta 13 cm. Päätele silmukat joustavasti eli oikeat silmukat oikein ja nurjat nurin.

Pitsineule



□ = neulo s oikealla oikein, nurjalla nurin

■ = neulo s oikealla nurin, nurjalla oikein

○ = langankierto

▲ = kaksoiskavennus
nosta 1 s neulomatta, 2 o yhteen, vedä
nostettu 1 yhteen neulottujen yli

▤ = 2 o yhteen

▥ = nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu
s neulotun yli

Malli ja ohje: Hjertegarn

Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi

Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi